



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per i porti

S.I.D.

SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO

MARITTIMO

Manuale utente (Sistema *Do.Ri.*)

Sommario

0. SCOPO	4
1. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	5
2. ERRORI E PROBLEMI	5
3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DO.RI.	28
3.1 MENU PRINCIPALE	29
3.2 GESTIONE MODELLO D1	33
3.2.1 Finestra Elenco Domande acquisite	35
3.2.2 Finestra Quadro Principale (Richiesta Concessione)	37
3.2.3 Finestra Quadro Principale (Richiesta Consegna)	39
3.2.4 Finestra Richiedenti – Persone Fisiche	41
3.2.5 Finestra Quadro RF	43
3.2.6 Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica	45
3.2.7 Finestra Quadro RD	47
3.2.8 Finestra Quadro RD – Rappresentante Legale	50
3.2.9 Finestra Amministrazioni Richiedenti	53
3.2.10 Finestra Quadro AR	54
3.2.11 Finestra Quadro AR – Rappresentante Legale/Delegato	57
3.2.12 Finestra Quadro US	59
3.2.13 Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)	65
3.2.14 Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)	66
3.2.15 Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)	68
3.2.16 Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)	69
3.2.17 Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)	71
3.2.18 Finestra Quadro D	73
3.2.19 Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda	74
3.2.20 Finestra Quadro T Sezione 1 frasi da Cancellare	76
3.2.21 Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto	80
3.2.22 Finestra Quadro T Sezione 2	89
3.2.23 Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto	90
3.2.24 Finestra Riferimenti Catastali oggetto	92
3.2.25 Finestra Quadro E	95
3.2.26 Finestra Elenco Procuratori	98
3.2.27 Finestra Quadro P	100
3.2.28 Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)	103
3.2.29 Finestra Quadro AO	105
3.2.30 Finestra Quadro S	107
3.2.31 Finestra Quadro UI	108
3.2.32 Finestra Comuni	110
3.2.33 Finestra Tipologia Opera	111
3.2.34 Finestra Report Errori	112
3.3 REPORT MODELLO DOMANDA D1	113
3.4 GESTIONE MODELLO D2	149
3.4.1 Finestra Elenco Domande di rinnovo acquisite	149
3.4.2 Finestra Quadro Principale	151
3.4.3 Finestra Quadro DR	154
3.4.4 Finestra Quadro E	155
3.4.5 Finestra Elenco Procuratori Soggetti	156
3.4.6 Finestra Quadro P	156
3.4.7 Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)	157
3.5 REPORT MODELLO DOMANDA D2	160
3.6 GESTIONE MODELLO D3	164

3.6.1	<i>Finestra Elenco Domande di variazione acquisite</i>	165
3.6.2	<i>Finestra Quadro Principale</i>	166
3.6.3	<i>Finestra Quadro US</i>	169
3.6.4	<i>Finestra Quadro T Sezione 1</i>	171
3.6.5	<i>Finestra Quadro T Sezione 2</i>	171
3.6.6	<i>Finestra Quadro D</i>	172
3.6.7	<i>Finestra Quadro MO</i>	173
3.6.8	<i>Finestra Quadro VD</i>	175
3.6.9	<i>Finestra Quadro S</i>	176
3.6.10	<i>Finestra Quadro UI</i>	177
3.6.11	<i>Finestra Quadro E</i>	177
3.6.12	<i>Finestra Elenco Procuratori Soggetti</i>	178
3.6.13	<i>Finestra Report Errori</i>	178
3.7	REPORT MODELLO DOMANDA D3	179
3.8	GESTIONE MODELLO D4	184
3.8.1	<i>Finestra Elenco Domande di subingresso acquisite</i>	184
3.8.2	<i>Finestra Quadro Principale</i>	187
3.8.3	<i>Finestra Subentranti – Persone Fisiche</i>	189
3.8.4	<i>Finestra Subentranti - Soggetti Diversi da Persona Fisica</i>	190
3.8.5	<i>Finestra Concessionari Fisici Cedenti</i>	192
3.8.6	<i>Finestra Quadro DC – Dati del Concessionario Fisico Cedente</i>	193
3.8.7	<i>Finestra Concessionari Cedenti Diversi da Persona Fisica</i>	196
3.8.8	<i>Finestra Quadro DC – Dati del Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica</i>	197
3.8.9	<i>Finestra Quadro EC</i>	200
3.8.10	<i>Finestra Quadro ES</i>	200
3.8.11	<i>Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari</i>	201
3.8.12	<i>Finestra Quadro PC</i>	202
3.8.13	<i>Finestra Quadro PC (Sez. Dati Procura)</i>	202
3.8.14	<i>Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti</i>	203
3.8.15	<i>Finestra Quadro PS</i>	204
3.8.16	<i>Finestra Quadro PS (Sez. Dati Procura)</i>	204
3.8.17	<i>Finestra Quadro DI</i>	205
3.9	REPORT MODELLO DOMANDA D4	208
4.	INSTALLAZIONE	214

0. Scopo

Il manuale dell'utente del Sistema *Do.Ri.* ver. 6.0.0.0 include informazioni dettagliate sull'utilizzo del Sistema *Do.Ri.* che consente al richiedente di compilare i Modelli Domanda di interesse e produrre il file XML corrispondente da consegnare al C.O.L. di competenza.

I modelli Domanda che il Sistema consente di acquisire sono i seguenti:

- ✓ **Modello Domanda D1:** da utilizzare per la proposizione di:
 - domande di concessione aventi ad oggetto l'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale e la loro eventuale anticipata occupazione;
 - richieste di destinazione di beni demaniali marittimi ad altri usi pubblici;
 - domande di rinnovo della concessione qualora non siano state fornite, in ordine alla concessione da rinnovare, le informazioni con la forma e le modalità previste dal Modello Domanda D1.
- ✓ **Modello Domanda D2:** da utilizzare nel caso in cui si intenda rinnovare una concessione rilasciata per licenza o per atto formale per la quale sia stato utilizzato, per la proposizione della domanda di rilascio, il Modello Domanda D1.
- ✓ **Modello Domanda D3:** da utilizzare per la proposizione di domande aventi ad oggetto la variazione al contenuto della concessione. Il C.O.L. di competenza, su richiesta dell'utente interessato, dovrà fornire il file XML contenente i dati geometrici della concessione da variare e l'utente, dopo aver effettuato l'import dello stesso file nel Sistema *Do.Ri.*, dovrà acquisire i dati geometrici aggiornati, ossia i dati geometrici comprensivi delle variazioni; il Rilievo planimetrico, pertanto, deve contenere la rappresentazione geometrica e la indicazione dei punti relativi alla intera concessione, ovvero quella risultante in caso di accoglimento della domanda di variazione.
- ✓ **Modello Domanda D4:** da utilizzare per la proposizione di domande aventi ad oggetto il trasferimento tra privati, della titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dalla concessione.

La documentazione in linea include elementi che consentono di approfondire e utilizzare l'applicativo *Do.Ri.* in modo efficiente. La documentazione in linea include:

- **Modello Domanda D1**
 - Guida alla compilazione del Modello D1 - Parte 1 e Parte 2;
 - Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli);
 - Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione);
 - Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione);
 - Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: condotte-cavidotti-elettrodotti).
- **Modello Domanda D2**
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D2;
- **Modello Domanda D3**
 - Guida alla compilazione del Modello D3 - Parte 1 e Parte 2;

- Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli);
- Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione);
- Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione);
- Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: condotte-cavidotti-elettrodotti).
- **Modello Domanda D4**
 - Guida alla compilazione del Modello Domanda D4.

1. Definizioni ed abbreviazioni

Per un utilizzo ottimale della documentazione e conseguentemente del Sistema *Do.Ri.*, è consigliabile avere una buona conoscenza dei termini contenuti nella documentazione.

AS	Ormeggio singolo
AT	Ancoraggio e ormeggio a banchine e moli
CE	Fattispecie
CS	Cartellonistica
OE	Opera Esistente
OR	Opera da Realizzare
PD	Pertinenza Demaniale
SE	Opera di Sostegno
SP	Specchio Acqueo
ZD	Zona Demaniale
C.O.L.	Centro Operativo Locale (Capitaneria, Comune e Regione)

2. Errori e problemi

▪ **Errore 1 – Data non valida**

Causa: è stata specificata una data non significativa o non valida.

Soluzione: specificare una data significativa e valida per il quadro di interesse.

Se si sta eseguendo l'import del file XML assicurarsi che il file selezionato sia stato generato dal Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 3 – Numero Concessione mancante**

Causa: non è stato specificato il numero della concessione oggetto di rinnovo.

Soluzione: nella sezione 'Concessione Oggetto di Rinnovo' occorre specificare il numero della concessione oggetto di rinnovo.

▪ **Errore 4 – Anno Concessione mancante**

Causa: non è stato specificato l'anno della concessione oggetto di rinnovo.

Soluzione: nella sezione 'Concessione Oggetto di Rinnovo' occorre specificare l'anno della

concessione oggetto di rinnovo.

▪ **Errore 5** – Tipologia concessione mancante

Causa: non è stata specificata la tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

Soluzione: nella sezione ‘Concessione Oggetto di Rinnovo’ occorre specificare la tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

▪ **Errore 7** – Numero protocollo domanda precedente mancante

Causa: non è stato specificato il numero di protocollo della domanda precedente.

Soluzione: nella sezione ‘Estremi Domanda precedente’ occorre specificare il numero di protocollo della domanda precedente.

▪ **Errore 8** – Data protocollo domanda precedente mancante

Causa: non è stata specificata la data di protocollo della domanda precedente.

Soluzione: nella sezione ‘Estremi Domanda precedente’ occorre specificare la data di protocollo della domanda precedente.

▪ **Errore 9** – Amministrazione precedente mancante

Causa: non è stata specificata l’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la domanda precedente.

Soluzione: nella sezione ‘Estremi Domanda precedente’ occorre specificare l’Amministrazione cui è stata inoltrata la domanda.

▪ **Errore 11** – Conferma chiusura sessione di lavoro?

Causa: si vuole abbandonare la sessione di lavoro.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 15** – Conferma cancellazione elemento selezionato?

Causa: si vuole cancellare un elemento della lista.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 18** – Codice fiscale non valido

Causa: il codice fiscale specificato non risulta corretto.

Soluzione: specificare il codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.

Se si sta eseguendo l’import del file XML assicurarsi che il file selezionato sia stato generato dal Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 20** – Età non valida

Causa: il soggetto specificato risulta minorenni.

Soluzione: accertarsi che il soggetto sia maggiorenne e che il codice fiscale specificato sia corretto.

▪ **Errore 21** – Salvataggio dati non eseguito. Continuare?

Causa: non sono state confermate le modifiche apportate ai dati.

Soluzione: rinunciare alle modifiche effettuate o decidere di confermarle.

▪ **Errore 23** – Incongruenza dati anagrafici – codice fiscale. Proseguire?

Causa: i dati anagrafici non risultano congruenti con il codice fiscale.

Soluzione: accertarsi che il codice fiscale, il cognome e il nome specificati siano corretti.

▪ **Errore 24 – Soggetto già specificato**

Causa: è stato specificato un soggetto già presente nell'elenco dei richiedenti.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 27 – Operazione conclusa correttamente**

Causa: l'operazione richiesta si è conclusa senza errori.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 29 – Recapito fax non valido**

Causa: il recapito del fax risulta incompleto di uno o più elementi (prefisso internazionale, prefisso nazionale, numero).

Soluzione: se si ha interesse a fornire il recapito del fax, specificare un recapito completo di tutti gli elementi di identificazione.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 30 – Pratica inesistente**

Causa: la domanda da modificare non è stata trovata nella banca dati.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 32 – Errore SQL in scrittura nella tabella XXXXX**

Causa: si è verificato un errore nell'accesso al database.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito internet del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*.

▪ **Errore 33 – Campo (tag) del file XML non valido.**

Causa: il tag non è sintatticamente corretto.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 35 – Versione applicativo mancante.**

Causa: l'applicativo *Do.Ri.* riferito nel file XML non esiste.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 43 – Durata non valida.**

Causa: la durata indicata non è valida.

Soluzione: Se si sta eseguendo un'operazione di import, assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

Se si sta acquisendo una domanda di competenza del Magistrato alle Acque assicurarsi di aver specificato una durata superiore a 30 giorni.

▪ **Errore 54 – Richiedente mancante. Proseguire?**

Causa: non è stato specificato neanche un richiedente per la Domanda.

Soluzione: specificare almeno un soggetto richiedente.

▪ **Errore 61** – *Progressivo non valido.*

Causa: per l'oggetto di interesse il progressivo non è sintatticamente corretto.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 62** – *Superficie mancante.*

Causa: per le domande con durata inferiore o uguale a 30 giorni, per ogni oggetto indicato nel quadro uso e scopi occorre indicare la superficie sviluppata dallo stesso.

Soluzione: indicare nel quadro uso e scopi la dimensione della superficie.

▪ **Errore 64** – *Codice opera mancante.*

Causa: per l'oggetto di interesse non è stato specificato il codice dell'opera oppure il codice non è esistente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 66** – *Codice opera non valido.*

Causa: il codice dell'opera indicato nel Quadro US, non risulta congruente con il tipo di oggetto indicato nel Quadro T - Sezione 2.

Soluzione: accertarsi di aver specificato il corretto codice di opera nel Quadro US o allineare il contenuto del Quadro US al contenuto del Quadro T - Sezione 2.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 67** – *Codice scopo mancante.*

Causa: per l'oggetto di interesse non è stato specificato nessun codice di scopo oppure il/i codice/i non sono esistenti.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 68** – *Codice scopo non valido.*

Causa: il codice di scopo indicato nel Quadro US, non risulta congruente con il tipo di oggetto indicato nel Quadro T - Sezione 2.

Soluzione: accertarsi di aver specificato il corretto codice di scopo nel Quadro US in corrispondenza di ciascun oggetto.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 70** – *Campo (tag) del file XML mancante.*

Causa: il tag non è presente nel file XML che si vuole importare.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 76** – *Errore SQL in lettura nella tabella XXXXX*

Causa: si è verificato un errore nell'accesso al database.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito internet del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*.

▪ **Errore 77** – Errore SQL in lettura nella tabella XXXXX

Causa: si è verificato un errore nell'accesso al database.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito internet del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*.

▪ **Errore 101** – Punto iniziale tratto costa mancante

Causa: il punto iniziale del tratto di costa, riferito da una zona demaniale o uno specchio acqueo riferiti nel rilievo planimetrico, non è stato definito nel rilievo planimetrico.

Soluzione: aggiungere ai punti del rilievo planimetrico il punto della zona demaniale o dello specchio acqueo coincidente con il punto iniziale del tratto di costa o accertarsi che l'identificativo del punto riferito, da zona demaniale o specchio acqueo, sia corretto.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 102** – Punto finale tratto costa mancante

Causa: il punto finale del tratto di costa, riferito da una zona demaniale o uno specchio acqueo riferiti nel rilievo planimetrico, non è stato definito nel rilievo planimetrico.

Soluzione: aggiungere ai punti del rilievo planimetrico il punto della zona demaniale o dello specchio acqueo coincidente con il punto finale del tratto di costa o accertarsi che l'identificativo del punto riferito, da zona demaniale o specchio acqueo, sia corretto.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 104** – Incongruenza anticipata occupazione – uso diporto nautico. Proseguire?

Causa: l'istituto dell'anticipata occupazione non è applicabile alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Soluzione: se si desidera specificare l'uso 'DIPORTO NAUTICO' occorre cancellare la motivazione di anticipata occupazione. Se l'utente decide di proseguire la cancellazione sarà automatica.

▪ **Errore 116** – Anno non valido

Causa: è stata specificato un anno non significativo.

Soluzione: specificare un anno significativo per il quadro di interesse.

▪ **Errore 133** – Opera da realizzare mancante

Causa: l'opera da realizzare su cui si poggia l'altra opera da realizzare non è stata definita nel rilievo planimetrico.

Soluzione: specificare i punti che definiscono l'opera riferita.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 136** – Domiciliatario non valido

Causa: è stato specificato sia il domiciliatario soggetto fisico che quello diverso da persona fisica.

Soluzione: specificare i dati del domiciliatario soggetto fisico se si vuole eleggere il domicilio presso un soggetto fisico oppure i dati del domiciliatario soggetto diverso da persona fisica se si vuole eleggere il domicilio presso un soggetto diverso da persona fisica.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 138** – Periodo stagionalità non valido

Causa: la data di fine del periodo di stagionalità specificata, risulta inferiore o uguale alla data di fine del periodo.

Soluzione: la data di inizio del periodo di stagionalità deve essere maggiore della data di fine del periodo.

Se si sta eseguendo l'import del file XML assicurarsi che il file selezionato sia stato generato dal Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 142** – Incongruenza fattispecie – opera connessa o di sostegno

Causa: non esiste corrispondenza tra fattispecie e opere di sostegno: l'opera di sostegno riferita dalla fattispecie non è presente nel rilievo planimetrico.

Soluzione: controllare la correttezza dei riferimenti riportati in corrispondenza dell'opera di sostegno della fattispecie.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 147** – Identificativo non valido.

Causa: l'identificativo dell'oggetto specificato in corrispondenza del punto non è corretto.

Soluzione: L'identificativo dell'oggetto non è corretto poiché si sta cercando di acquisire un'opera da realizzare con lo stesso identificativo di un'opera già acquisita (ad es. se è già presente nel rilievo un OR 001 si verifica una delle seguenti situazioni

Se si sta effettuando l'import assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 166** – Codice tipologia opera non valido.

Causa: il codice della tipologia dell'opera specificati in corrispondenza dell'oggetto non è valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 170** – Superficie non valida.

Causa: per le domande con durata superiore a 30 giorni, nel quadro uso e scopi non deve essere indicata la superficie degli oggetti richiesti in concessione.

Soluzione: eliminare dal quadro uso e scopi la superficie.

▪ **Errore 173** – Incongruenza dati procura - soggetti

Causa: non si può specificare la procura se non sono stati specificati soggetti richiedenti per la Domanda.

Soluzione: specificare i soggetti richiedenti per la domanda prima di acquisire la procura.

▪ **Errore 174** – Elaborato tecnico mancante. Proseguire?

Causa: per le domande con durata superiore a 30 giorni è necessario fornire l'elaborato tecnico.

Soluzione: specificare i dati dell'elaborato tecnico subito o specificarli successivamente.

▪ **Errore 199** – Incongruenza dati anagrafici – codice fiscale

Causa: nel file XML i dati anagrafici del soggetto non risultano congruenti con il codice fiscale

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 203** – Identificativo punto mancante

Causa: nel file XML sono è presente l'identificativo del punto o lo stesso non è valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non sia stato manomesso.

▪ **Errore 207** – Recapito telefonico non valido

Causa: il recapito telefonico risulta incompleto di uno o più elementi (prefisso internazionale, prefisso nazionale, numero).

Soluzione: se si ha interesse a fornire il recapito telefonico, specificare un recapito telefonico completo di tutti gli elementi di identificazione.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 211** – Duplicazione oggetti nel campo (tag) del file XML Oggetti Richiesti.

Causa: nel file XML sono presenti oggetti duplicati.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non sia stato manomesso.

▪ **Errore 237** – Campi mancanti

Causa: non sono stati specificati tutti i campi della sezione in oggetto.

Soluzione: specificare i campi mancanti.

▪ **Errore 238** – Manca rilievo. Proseguire?

Causa: i dati del rilievo non sono stati specificati.

Soluzione: specificare i dati del rilievo planimetrico.

▪ **Errore 247** – Ordine chiusura punti mancante

Causa: sono stati definiti più punti in corrispondenza dello stesso oggetto ma non è stato definito l'ordine di chiusura degli stessi.

Soluzione: specificare, nell'Quadro T Sezione 1, l'ordine di chiusura dei punti.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 248** – Periodo stagionalità già presente

Causa: il periodo specificato risulta già presente nell'elenco.

Soluzione: verificare che le date immesse siano corrette.

▪ **Errore 249** – Codice scopo già presente

Causa: lo scopo selezionato è già presente nella lista degli scopi.

Soluzione: selezionare un altro codice di scopo oppure confermare i dati.

▪ **Errore 250** – Oggetto già presente

Causa: l'oggetto risulta già specificato.

Soluzione: accertarsi che i dati dell'oggetto siano corretti.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 251** – Incongruenza opera - punti

Causa: per l'opera da realizzare o di sostegno è stata rilevata un'incongruenza tra il numero dei punti e la geometria della stessa.

Soluzione: per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di Sostegno, non aventi geometria circolare occorre definire nel rilievo planimetrico almeno 3 punti.

Per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di Sostegno, aventi geometria circolare occorre definire nel rilievo planimetrico un solo punto.

Per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 254** – Incongruenza condotta, cavidotto, elettrodotto - punti

Causa: per la fattispecie sono stati definiti un numero insufficiente di punti.

Soluzione: per gli oggetti di tipo fattispecie occorre definire, nel rilievo planimetrico, almeno 2 punti; per maggiori informazioni, consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 255** – Necessità conferma dati

Causa: i dati specificati non sono stati confermati.

Soluzione: prima di proseguire è necessario confermare i dati.

▪ **Errore 256** – Incongruenza Latitudine Nord – limiti amministrativi

Causa: il valore specificato per la Latitudine Nord del punto, ricade oltre i limiti del territorio italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.

▪ **Errore 257** – Incongruenza Longitudine Est – limiti amministrativi

Causa: il valore specificato per la Longitudine Est, ricade oltre i limiti del territorio italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.

▪ **Errore 261** – Incongruenza Coordinata Nord – limiti amministrativi

Causa: il valore specificato per la Coordinata Nord, ricade oltre i limiti del territorio italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 262** – Incongruenza Coordinata Est – limiti amministrativi

Causa: il valore specificato per la Coordinata Est, ricade oltre i limiti del territorio italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 264 – Incongruenza opera – Identificativo Punto/Larghezza**

Causa: per l'opera da realizzare o di sostegno è stata rilevata un'incongruenza tra i punti e la geometria della stessa.

Soluzione: per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di sostegno, non aventi geometria circolare, nel rilievo planimetrico, occorre definire almeno 3 punti e per gli stessi non va precisata la dimensione del raggio.

Per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di sostegno, aventi geometria circolare, nel rilievo planimetrico, occorre definire un solo punto e per lo stesso va definita la dimensione del raggio.

Per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

▪ **Errore 265 – Incongruenza ancoraggio singolo – punti**

Causa: per l'ancoraggio singolo è stata rilevata un'incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per l'ancoraggio singolo nel rilievo planimetrico occorre definire un solo punto; per maggiori informazioni, consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 266 – Incongruenza ancoraggio – punti**

Causa: per l'ancoraggio a banchine e moli è stata rilevata un'incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per l'ancoraggio a banchine e moli nel rilievo planimetrico occorre definire un solo punto; per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 267 – Incongruenza cartelloni e insegne - punti**

Causa: per la cartellonistica è stata rilevata un'incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per gli oggetti di tipo cartelloni e insegne pubblicitarie occorre definire, nel rilievo planimetrico, solo 2 punti; per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 268 – Incongruenza pertinenza demaniale – punti**

Causa: per la pertinenza demaniale è stata rilevata un'incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per la pertinenza demaniale, nel rilievo planimetrico, occorre definire un solo punto; per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 269 – Incongruenza opera esistente – punti**

Causa: per l'opera esistente è stata rilevata un'incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per l'opera esistente, nel rilievo planimetrico, occorre definire un solo punto; per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 282 – Riferimenti catastali non validi**

Causa: i riferimenti catastali forniti per l'oggetto non sono validi.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 285 – Documento già presente**

Causa: il documento specificato è già presente nella lista dei documenti allegati.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 286 – Opera con geometria circolare?**

Causa: non risulta chiara la geometria dell'opera richiesta.

Soluzione: dichiarare la geometria dell'opera richiesta.

▪ **Errore 288 – Cancellazione domanda. Proseguire?**

Causa: è stata richiesta la cancellazione della domanda.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 287 – Raggio mancante**

Causa: per l'opera con geometria circolare non è stata definita la dimensione del raggio.

Soluzione: specificare la dimensione del raggio in corrispondenza del punto che definisce l'opera.

▪ **Errore 330 – Incongruenza durata – punti.**

Causa: per le domande con durata compresa tra 6 e 30 giorni è necessario specificare le coordinate del punto che localizza la concessione sul territorio.

Soluzione: specificare nella Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda le coordinate, Gauss-Boaga, del punto che localizza la domanda sul territorio.

▪ **Errore 333 - Incongruenza durata – elaborato tecnico.**

Causa: per le domande con durata superiore a 30 giorni deve essere compilato necessariamente l'elaborato tecnico.

Soluzione: compilare il Quadro T - Sezione 2.

▪ **Errore 345 – Operazione non ammessa**

Causa: si cerca di specificare, per un punto appartenente ad un'opera da realizzare (OR) o di sostegno (SE) non avente dimensione circolare, la dimensione del raggio.

Soluzione: se l'opera da realizzare ha geometria circolare occorre cancellare tutti i punti definiti per la stessa e acquisire un solo punto cui associare la dimensione del raggio.

Se l'opera da realizzare non ha geometria circolare la dimensione del raggio non va definita per nessuno dei punti che ne definiscono la geometria.

▪ **Errore 410** – Sede secondaria: comune della sede secondaria, Indirizzo e Numero civico mancanti.

Causa: la sezione relativa alla sede secondaria risulta compilata parzialmente.

Soluzione: specificare comune, indirizzo e numero civico della sede secondaria.

▪ **Errore 425** – Incongruenza opera sottostante – opera. Impossibile posizionare un’opera su se stessa.

Causa: l’opera da realizzare sottostante coincide con l’opera stessa. Impossibile posizionare un’opera su se stessa.

Soluzione: accertarsi di aver riferito il corretto progressivo per l’opera da realizzare sottostante.

Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 457** – Incongruenza rilievo planimetrico – uso e scopi

Causa: il contenuto del Quadro US non risulta allineato con il contenuto del Quadro T Sezione 1 (Rilievo Planimetrico):

- Se nel quadro US è riferita un’opera da realizzare (OR), nel Quadro T Sezione 1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo fattispecie (CE) o di tipo opera di sostegno (SE) o di tipo cartellonistica (CS) o di tipo opera da realizzare (OR);
- Se nel quadro US è riferito uno specchio acqueo (SP), nel Quadro T Sezione 1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo specchio acqueo (SP) o di tipo ancoraggio singolo (AS) o di tipo ancoraggio a banchine e moli (AT);
- Se nel quadro US è riferita un’opera esistente (OE), nel Quadro T Sezione 1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo opera esistente (OE);
- Se nel quadro US è riferita una pertinenza demaniale (PD), nel Quadro T Sezione 1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo pertinenza demaniale (PD);
- Se nel quadro US è riferita una zona demaniale (ZD), nel Quadro T Sezione 1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo zona demaniale (ZD).

Soluzione: allineare il contenuto del Quadro US al contenuto del Quadro T Sezione 1.

Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 463** - Incongruenza elaborato tecnico – rilievo planimetrico

Causa: i dati indicati nel Quadro T Sezione 1 (Rilievo Planimetrico) non risultano allineati con i dati indicati nel Quadro T Sezione 2 (Elaborato Tecnico):

- Se nel Quadro T Sezione 1 è riferito un oggetto, nel Quadro T Sezione 2 deve essere riferito lo stesso oggetto;
- Se nel Quadro T Sezione 2 è riferito un oggetto, nel Quadro T Sezione 1 deve essere riferito lo stesso oggetto.

Soluzione: allineare il contenuto del Quadro T Sezione 1 al contenuto del Quadro T Sezione 2.

Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 471- Incongruenza elaborato tecnico – uso e scopi**

Causa: i dati indicati nel Quadro US non sono allineati con i dati indicati nel Quadro T Sezione 2 (Elaborato Tecnico).

Soluzione: allineare il contenuto del Quadro US con i dati indicati nel Quadro T Sezione 2:

- Se nel quadro US è riferita un'opera da realizzare (OR), nel Quadro T Sezione 2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo fattispecie (CE) o di tipo opera di sostegno (SE) o di tipo cartellonistica (CS) o di tipo opera da realizzare (OR);
- Se nel quadro US è riferito uno specchio acqueo (SP), nel Quadro T Sezione 2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo specchio acqueo (SP) o di tipo ancoraggio singolo (AS) o di tipo ancoraggio a banchine e moli (AT);
- Se nel quadro US è riferita un'opera esistente (OE), nel Quadro T Sezione 2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo opera esistente (OE);
- Se nel quadro US è riferita una pertinenza demaniale (PD), nel Quadro T Sezione 2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo pertinenza demaniale (PD);
- Se nel quadro US è riferita una zona demaniale (ZD), nel Quadro T Sezione 2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo zona demaniale (ZD).

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 477 – Richiedente mancante.**

Causa: per la domanda non è stato specificato alcun richiedente.

Soluzione: specificare almeno un soggetto richiedente per la domanda di concessione.

▪ **Errore 480 – Operazione terminata con successo. File allocati in**

Causa: l'operazione di generazione del file XML è terminata con successo. I file di interesse sono stati archiviati sul disco.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 493 – Incongruenza durata – rilievo planimetrico**

Causa: per le domande con durata maggiore di 30 giorni, il rilievo va fornito mediante la compilazione del Quadro T Sezione 1 (Rilievo Planimetrico).

Soluzione: compilare il Quadro T Sezione 1.

▪ **Errore 495 – Incongruenza amministrazione – riferimenti catastali**

Causa: i riferimenti catastali, definiti per gli oggetti del Quadro T Sezione 2 (Elaborato Tecnico), non risultano compresi nel territorio di competenza dell'Amministrazione che ha competenza per la domanda.

Soluzione: modificare i riferimenti catastali degli oggetti indicati nel Quadro T Sezione 2 o accertarsi di aver indicato, nel Quadro Principale, la giusta Amministrazione competente.

Se si sta eseguendo l'import del file XML accertarsi che il file selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 499 – Cancellazione dati. Proseguire?**

Causa: è stata richiesta la cancellazione di alcuni dati. La cancellazione sarà definitiva.

Soluzione: accertarsi che la cancellazione richiesta sia corretta; l'operazione non è reversibile.

▪ **Errore 502** – Necessità acquisizione planimetria, se occupazione parziale

Causa: se è richiesta in concessione una porzione di pertinenza o di immobile realizzato su particella demaniale, il richiedente deve fornire i file delle planimetrie aggiornate con la evidenziazione della porzione di interesse.

Soluzione: chiedere all'Amministrazione competente le planimetrie delle opere oggetto della domanda dalle quali si può evincere lo stato di utilizzazione delle stesse. Evidenziare la porzione di interesse e generare, per scansione, il file immagine (formato TIF, JPEG o BMP). Collegare, nella *Finestra Riferimenti Catastali oggetto*, il file immagine così ottenuto al riferimento catastale di interesse.

▪ **Errore 503** – Incongruenza punti – ordine di chiusura

Causa: la chiusura dei punti specificata in corrispondenza degli oggetti definiti da più punti non è valida.

Soluzione: associare a ciascun punto un progressivo crescente che individua la corretta progressione di chiusura della geometria dell'oggetto.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 546** – Incongruenza numero punti

Causa: per l'oggetto sono stati definiti un numero di punti insufficienti.

Soluzione: per gli oggetti di tipo Zona Demaniale, Specchio Acqueo, Opera da Realizzare, Opera di sostegno occorre definire, nel rilievo planimetrico, almeno **4** punti ossia 3 punti più il punto di chiusura della geometria: per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Per gli oggetti di tipo cartellonistica occorre definire due punti ossia i due punti medi dello spessore del massimo ingombro: per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.

Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 550** – Ordine chiusura punti non valido

Causa: in corrispondenza di punti diversi dello stesso oggetto, l'ordine di chiusura fornito non è valido; non può essere associato a punti diversi la stessa progressione di chiusura.

Soluzione: specificare per i punti che definiscono la geometria di un oggetto la progressione crescente di chiusura.

▪ **Errore 560** – Incongruenza durata - oggetto

Causa: non è stato specificato nessun oggetto nel Quadro US.

Soluzione: specificare almeno un oggetto nel Quadro US.

▪ **Errore 581** – Import non possibile. Formato file XML non valido

Causa: il file XML che si richiede di importare non è un file XML valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il sistema S.I.D. e che

non sia stato manomesso.

▪ **Errore 584** – Nome file XML non valido

Causa: il file xml selezionato non è valido.

Soluzione: selezionare un file xml generato dal sistema S.I.D..

▪ **Errore 589** – Durata mancante.

Causa: nel file XML non è indicata la durata della concessione.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 590** – Incongruenza Do.Ri. – S.I.D.

Causa: la versione dell'applicativo Do.Ri. riferito nel file XML è obsoleta

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 604** – Data nascita non valida.

Causa: la data di nascita del soggetto non è valida.

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 608** – Codice inesistente

Causa: nel file XML della concessione sono riferiti dei codici di amministrazione, di uso, di categoria, di comune non esistenti.

Soluzione: Se si sta effettuando l'import del file XML assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 611** – Incongruenza stato - tipologia oggetto.

Causa: è stata rilevata un'incongruenza tra la tipologia di oggetto e lo stato dello stesso.

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 612** – Codice stato manufatto mancante.

Causa: per l'oggetto di interesse non è stato specificato lo stato del manufatto oppure il codice non è esistente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 616** – Metodo rilievo non valido.

Causa: il metodo del rilievo indicato in corrispondenza del punto non è valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 620** – Periodi stagionalità uguali

Causa: per la domanda sono presenti periodi di stagionalità duplicati.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 623** – Data procura non valida.

Causa: la data della procura non è una data valida.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 624 – Incongruenza posizionamento punto – tipologia oggetto**

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- E' stato specificato il posizionamento del punto per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP, PD, OE, AT, AS;
- Non è stato specificato il posizionamento del punto per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR, CE, SE, CS;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo OR il posizionamento del punto non è valorizzato correttamente;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CE, SE il posizionamento del punto non è valorizzato correttamente;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CS il posizionamento del punto non è valorizzato correttamente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 625 – Incongruenza occupazione – tipologia oggetto**

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- E' stata specificata l'occupazione per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR, SE; CS, AT, AS, CE, SP, ZD;
- Non è stata specificata l'occupazione per punti appartenenti ad oggetti di tipo PD, OE.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 626 – Incongruenza coincidenza costa – tipologia oggetto**

Causa: il campo coincidenza costa non va specificato in corrispondenza di punti appartenenti ad oggetti diversi da ZD e SP.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non sia stato manomesso.

▪ **Errore 627 – Incongruenza emersione – tipologia oggetto**

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- E' stata specificata l'emersione per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR, SE; CS, AT, AS, CE, SP, ZD, PD, OE;
- Non è stata specificata l'emersione per punti appartenenti ad oggetti di tipo CE.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non sia stato manomesso.

▪ **Errore 628 – Incongruenza emersione – tipologia oggetto**

Causa: il campo emersione va specificato solo per i punti appartenenti ad oggetti di tipo CE.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 629** – Incongruenza punto precedente costa – tipologia oggetto

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- E' stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR, SE, CS, AT, AS, CE, PD, OE;
- Non è stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP coincidenti con la linea di costa;
- E' stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP non coincidenti con la linea di costa.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 631** – Incongruenza baricentro – tipologia oggetto.

Causa: è stato specificato il baricentro per il punto appartenente ad una tipologia di oggetto per cui non va specificato.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 633** – Incongruenza dimensione – tipologia oggetto

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo ZD, SP, PD, OE è stata fornita la dimensione;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CS, CE, AT, AS non è stata fornita la dimensione;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo ZD, SP, OR, CS, AS, CE, CS, PD, OE è stata specificata la larghezza dell'opera;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo AT non è stata fornita la larghezza dell'opera.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 634** – Incongruenza punto successivo costa – tipologia oggetto

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- E' stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR, SE, CS, AT, AS, CE, PD, OE;
- Non è stato specificato il punto successivo sulla linea di costa per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP coincidenti con la linea di costa;
- E' stato specificato il punto successivo sulla linea di costa per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP non coincidenti con la linea di costa.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non sia stato manomesso.

▪ **Errore 636** – Incongruenza quota – tipologia oggetto

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CE non è stato fornito il valore della quota;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo diverso da CE è stato fornito il valore della quota.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 637** – Incongruenza cavo– tipologia oggetto

Causa: per il punto appartenente ad oggetti di tipo diverso da AS è stata specificata la lunghezza del cavo di ormeggio.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 642** – Incongruenza tipologia opera – tipologia oggetto

Causa: si verifica una delle seguenti condizioni:

- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo OR, PD, OE, CE, CS, SE non è stata specificata la tipologia dell'opera;
- Per il punto appartenente ad oggetti di tipo ZD, SP, AT, AS è stata specificata la tipologia dell'opera.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 643** – Incongruenza tipologia oggetto – riferimenti catastali

Causa: i riferimenti catastali forniti non sono validi.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 646** – Incongruenza riferimenti catastali – tipologia oggetto

Causa: i riferimenti catastali forniti non sono validi.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 650** – Campo (tag) del file XML Denominatore non valido

Causa: il tag denominatore non va specificato per oggetti di tipo SP, AT, AS.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 654** – Incongruenza planimetria - manufatto

Causa: è stato specificato il file della planimetria in corrispondenza di un oggetto diverso da PD o OE di tipologia A, B o C.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 655** – Nome file planimetria non valido

Causa: è stato specificato il file della planimetria in corrispondenza di un oggetto diverso da PD o OE di tipologia A, B o C.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 656** – File planimetria inesistente

Causa: il file della planimetria riferito nel file XML è inesistente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 657** – Incongruenza manufatto di rilevanza catastale – riferimenti catastali

Causa: per i manufatti (OR, PD, OE) di rilevanza catastale (Tipologia A, B o C) vanno specificati obbligatoriamente il codice del comune, il numero del foglio e il numero della particella.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 658** – Incongruenza manufatto non di rilevanza catastale – riferimenti catastali

Causa: per i manufatti (OR, PD, OE) non di rilevanza catastale (Tipologia D, E, F o G) va specificato obbligatoriamente il codice del comune.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 659** – Incongruenza oggetti – riferimenti catastali

Causa: per gli oggetti di tipo ZD, CE, CS, SE vanno specificati obbligatoriamente: codice del comune, numero del foglio e numero della particella.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 665** – Nessuna occorrenza trovata nella tabella XXXXX

Causa: la tabella risulta vuota.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito internet del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*.

▪ **Errore 694** – Incongruenza dimensione opera – tipologia oggetto

Causa: non è stata specificata la lunghezza del cavo di ormeggio e la dimensione dell'opera per il punto appartenente all'oggetto di tipo AS.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 701** – Incongruenza opera riferita – opera da realizzare

Causa: non è stato indicato il progressivo dell'opera da realizzare su cui poggia l'opera.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 708** – Comune riferimenti catastali mancante

Causa: il codice del comune riferito nei riferimenti catastali dell'oggetto non esiste.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 709** – Sezione riferimenti catastali mancante

Causa: la sezione censuaria riferita nei riferimenti catastali dell'oggetto non esiste.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 723** – Amministrazione mancante

Causa: si verifica una delle seguenti situazioni:

- Durante l'acquisizione dei dati della domanda di rinnovo non è stata specificata l'Amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo.
- Il file XML della concessione da variare riferisce un'amministrazione inesistente o non più attuale.

Soluzione: nell'ordine sono indicate le rispettive soluzioni:

- Durante l'acquisizione dei dati della domanda di rinnovo, nella sezione 'Concessione Oggetto di Rinnovo' occorre specificare l'Amministrazione competente.
- Accertarsi che il file XML sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 735** – Incongruenza punto – linea di costa

Causa: si verifica una delle seguenti situazioni:

- sulla linea di costa il punto precedente coincide con il punto successivo;
- sulla linea di costa il punto precedente coincide con il punto battuto;
- sulla linea di costa il punto successivo coincide con il punto battuto.

Soluzione: accertarsi di aver correttamente specificato gli identificativi dei punti ricadenti sulla linea di costa.

Se si sta eseguendo l'import del file XML della concessione da variare assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 736** – Conferente procura già specificato

Causa: il conferente procura è già presente nella lista dei concessionari che hanno conferito procura.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 737** – Pratica già presente

Causa: si sta cercando di importare un file xml già importato.

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 747** – Geometria non valida

Causa: la geometria dell'oggetto non è valida.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 761** – Non ci sono oggetti che è possibile sottoporre ad interventi di modifica o manutenzione

Causa: non ci sono oggetti da sottoporre ad interventi di manutenzione e/o modifica.

Soluzione: Per compilare il *Quadro MO* è necessario che nel *Quadro US* siano presenti oggetti che possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione e/o modifica; si ricorda che possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione e/o modifica solo oggetti di tipo Opere da Realizzare, Pertinenze Demaniali o Opere Esistenti.

▪ **Errore 766** – Operazione non ammessa: necessità cancellazione dati

Causa: Si cerca di modificare o cancellare dati in presenza di informazioni non coerenti con la modifica richiesta.

Soluzione: le soluzioni sono diverse a seconda del Modello Domanda oggetto di acquisizione:

- *Modello Domanda D1*
 - prima di procedere alla modifica dell'amministrazione competente è necessario provvedere alla cancellazione dei dati acquisiti relativamente alla Sezione Informazioni Barca del *Quadro UI*;
 - prima di modificare la durata della domanda è necessario provvedere alla cancellazione dei dati eventualmente acquisiti relativamente ai seguenti quadri: *Quadro T Sezione 1, Quadro T - Sezione 2, Quadro UI, Quadro S, Quadro AO, Quadro T - Localizzazione Domanda, Quadro D*;
 - prima di procedere con la cancellazione dei dati del soggetto o con la modifica del suo codice fiscale è necessario provvedere alla cancellazione dello stesso dalla sezione Conferenti Procura del *Quadro P*.
- *Modello Domanda D2 - Quadro Principale:* prima di modificare la durata della domanda è necessario provvedere alla cancellazione dei dati acquisiti relativamente al *Quadro D*.
- *Modello Domanda D4:*
 - prima di procedere con la cancellazione dei dati del soggetto è necessario provvedere alla cancellazione dei dati acquisiti relativamente al *Quadro DC* oppure al *Quadro PC* e/o *Quadro PS*;
 - prima di procedere con la modifica del codice fiscale del soggetto occorre eliminare i riferimenti allo stesso presenti nel *Quadro PC* e/o nel *Quadro PS* nella sezione Conferenti Procura e/o nel *Quadro DC* nella sezione Subentranti.

▪ **Errore 836** – Dati Geometrici mancanti

Causa: nel file XML non sono presenti i dati del rilievo

Soluzione: accertarsi di aver selezionato il file XML generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 855** – Codice scopo duplicato.

Causa: è presente un codice di scopo duplicato per lo stesso oggetto

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 856** – Conferente procura duplicato.

Causa: duplicazione dati conferenti di procura per lo stesso procuratore

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

▪ **Errore 915** – *Si è interessati a compilare la Domanda D1 per richiedere la consegna di zone demaniali marittime?*

Causa: N.A.

Soluzione: specificare Sì se si intende proporre la domanda D1 per richiedere la consegna di zone demaniali marittime, No per richiedere il rilascio di una concessione.

▪ **Errore 916** – *Amministrazione mancante. Proseguire?*

Causa: non è stato specificato neanche un'amministrazione richiedente per la domanda.

Soluzione: specificare almeno un'amministrazione richiedente.

▪ **Errore 917** – *Amministrazione richiedente mancante.*

Causa: non è stato specificato neanche un'amministrazione richiedente per la domanda.

Soluzione: prima di generare il file XML occorre specificare almeno un'amministrazione richiedente.

▪ **Errore 918** – *Non sono stati specificati subentranti. Proseguire?*

Causa: non è stato specificato neanche un subentrante per la Domanda di subingresso.

Soluzione: specificare almeno un soggetto subentrante.

▪ **Errore 919** – *Non sono stati specificati Subentranti Fisici.*

Causa: non è stato specificato neanche un Subentrante Fisico per la Domanda di subingresso.

Soluzione: specificare almeno un subentrante fisico.

▪ **Errore 920** – *Non sono stati specificati Subentranti Diversi da Persona Fisica.*

Causa: non è stato specificato neanche un Subentrante Diverso da Persona Fisica per la Domanda di subingresso.

Soluzione: specificare almeno un subentrante diverso da persona fisica.

▪ **Errore 921** – *Soggetto già presente in elenco*

Causa: il subentrante che si cerca di aggiungere è già presente nell'elenco dei subentranti

Soluzione: N.A.

▪ **Errore 922** – *Subentrante mancante*

Causa: si cerca di generare il file XML per una Domanda D4 per la quale non sono stati specificati soggetti subentranti.

Soluzione: Specificare almeno un soggetto subentrante.

▪ **Errore 923** – *Concessionario cedente mancante*

Causa: si cerca di generare il file XML per per una Domanda D4 per la quale non sono stati concessionari che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione.

Soluzione: Specificare almeno un concessionario cedente.

▪ **Errore 934** – *Subentrante non riferito da cedenti*

Causa: sono stati specificati dei subentranti che non risultano riferiti da concessionari cedenti.

Soluzione: i soggetti subentranti devono essere riferiti dai concessionari cedenti.

- **Errore 976** – Se si desidera creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa) da consegnare all'Amministrazione competente cliccare sul 'Si', se, invece, si desidera creare solo un file XML di prova senza eseguire la stampa cliccare 'No'.

Causa: N.A.

Soluzione: se la domanda è definitiva e si intende creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa definitiva con codice di controllo) da consegnare all'Amministrazione competente cliccare 'Si', se, invece, si desidera creare solo un file XML di prova senza eseguire la stampa definitiva cliccare 'No'.

- **Errore 978** – : File rilievo non valido. Le informazioni non sono disposte secondo la struttura: Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipooggetto|Identificativo_Oggetto.

Causa: il file txt del rilievo non è strutturato correttamente.

Soluzione: il file txt deve essere così strutturato:
Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipooggetto|Identificativo_Oggetto

- **Errore 979** – : l'identificativo del punto deve essere un numero di lunghezza massima pari a 5.

Causa: l'identificativo del punto presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valido.

Soluzione: utilizzare identificativi numerici di lunghezza massima pari a 5.

- **Errore 980** – :Coordinata Nord non valida.

Causa: la Coordinata Nord presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valida.

Soluzione: il formato corretto per la coordinata est è 7 interi e 3 decimali.

- **Errore 981** – :Coordinata Est non valida.

Causa: la Coordinata Est presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valida.

Soluzione: il formato corretto per la coordinata est è 7 interi e 3 decimali.

- **Errore 982** – :: tipo oggetto non valido.

Causa: il tipo di oggetto presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valido.

Soluzione: le tipologie di oggetto valide sono le seguenti: ZD se zona demaniale, SP se specchio acqueo, OR se opera da realizzare, SE se opera di sostegno o connessa alla fattispecie, CE se condotta-cavidotto-elettrodotta, CS se cartellonistica, PD se pertinenza demaniale, OE se opera esistente, AT se ancoraggio a banchine e moli, AS se ancoraggio singolo.

- **Errore 983** – :: Identificativo oggetto non valido.

Causa: l'identificativo dell'oggetto presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valido.

Soluzione: l'identificativo deve essere di 5 cifre se trattasi di PD o OE, di 3 cifre nei rimanenti casi (ZD, SP, OR, SE, CS, AT, AS, CE).

- **Errore 985** – Rilievo incompleto. Sono presenti dei punti per i quali non sono stati specificati alcuni attributi obbligatori.

Causa: sono presenti dei punti importati per i quali non sono stati definiti gli attributi

obbligatori.

Soluzione: richiamare in modifica i punti incompleti e fornire le informazioni obbligatorie.

- **Errore 988** – Troppi punti coincidenti con la linea di costa; l'attributo 'Coincidenza Costa' va valorizzato solo per il punto centrale del tratto di costa di interesse.

Causa: Troppi punti coincidenti con la linea di costa.

Soluzione: l'attributo 'Coincidenza Costa' va valorizzato solo per il punto centrale del tratto di costa di interesse compreso nella zona o nello specchio richiesti in concessione

- **Errore 989** – Geometria non chiusa.

Causa: la geometria non è chiusa.

Soluzione: ogni geometria deve essere chiusa ossia è necessario che le coordinate dell'ultimo punto della geometria devono coincidere con le coordinate del primo punto della stessa.

3. Descrizione del sistema Do.Ri.

Di seguito è commentata l'interfaccia utente del Sistema *Do.Ri.*

Sono state utilizzate le seguenti convenzioni grafiche:

- riferimento a voci di menu: utilizzo del carattere grassetto;
- oggetti della finestra: utilizzo del carattere corsivo;
- nomi delle finestre: utilizzo del carattere corsivo;
- i campi obbligatori sono preceduti dai caratteri (*);
- i campi delle finestre valorizzati con i caratteri: '*', 99999, 01/01/9999 sono campi obbligatori non valorizzati che è necessario integrare prima di procedere con la generazione del file xml da consegnare al C.O.L. di competenza.

Per ciascuna finestra, nella sezione Output, è descritto il comportamento dei pulsanti con cui l'utente può interagire all'interno della stessa e, se presente, è descritta la condizione che ne consente l'abilitazione; se la condizione non è riportata il pulsante è da intendersi sempre abilitato.



Il pulsante consente di uscire dall'applicazione, ossia chiudere la sessione di lavoro e tornare al *Menu Principale*; i dati modificati e non confermati prima di effettuare la chiusura dell'applicazione, non sono salvati.

All'interno delle varie finestre sarà possibile posizionarsi nei vari campi o attraverso il mouse o attraverso l'utilizzo del tasto 'TAB'; in quest'ultimo caso i campi della finestra sono attraversati in successione da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

Tutte le finestre del Sistema potranno essere spostate sul monitor, per trascinamento, nella posizione desiderata; inoltre ciascuna finestra, nella barra del titolo, riporterà i pulsanti per minimizzare e chiudere le stesse.


Per ciascuna Finestra, premendo il tasto funzione F1 è possibile visualizzare il paragrafo corrispondente del manuale.



3.1 Menu Principale


Scopo La finestra consente di attivare le funzionalità dell'applicativo *Do.Ri.*.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia All'avvio del sistema all'utente è presentato il seguente menu:







Le voci di menu sono richiamabili mediante il mouse oppure mediante la pressione contemporanea del tasto 'ALT' e del carattere di scelta rapida indicato nella voce di menu di interesse.

Input

Selezionare la voce di menu.

Parametri

N.A.

Output

voce *Modelli Domanda*®**Gestione e Modello D1**®**Rilascio Concessione** :

è presentata la *Finestra Elenco Domande acquisite* con l'elenco delle domande di rilascio concessione acquisite.

voce *Modelli Domanda*®**Gestione e Modello D1**®**Destinazione di zone ad altri usi pubblici**:

è presentata la *Finestra Elenco Domande acquisite* con l'elenco delle domande di destinazione di zone ad altri usi pubblici acquisite.

voce *Modelli Domanda*®**Gestione e Modello D2**:

è presentata la *Finestra Elenco Domande di rinnovo acquisite*.

voce *Modelli Domanda*®**Gestione e Modello D3**:

è presentata la *Finestra Elenco Domande di variazione acquisite*.

voce *Modelli Domanda*®**Gestione e Modello D4**:

è presentata la *Finestra Elenco Domande di subingresso acquisite*.

voce <i>Modelli Domanda</i> Chiudi:	è chiusa la sessione di lavoro.
voce ? Sommario:	è visualizzato il sommario dell'help in linea del Sistema <i>Do.Ri</i> .
voce ? Indice:	è visualizzato l'indice dell'help in linea del Sistema <i>Do.Ri</i> .
voce ? <i>Guide Modello Domanda D1</i> Parte 1 –Parte 2:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 1' e del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 2 (Parte Tecnica).
voce ? <i>Guide Modello Domanda D1</i> <i>Guide Tecniche Casi Particolari</i> Ancoraggio a banchine e moli:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)'.
voce ? <i>Guide Modello Domanda D1</i> <i>Guide Tecniche Casi Particolari</i> Ancoraggio e ormeggio singolo – Strumentazione scientifica:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte Tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)'.
voce ? <i>Guide Modello Domanda D1</i> <i>Guide Tecniche Casi Particolari</i> Cartelloni e insegne :	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)'.
voce ? <i>Guide Modello Domanda D1</i> <i>Guide Tecniche Casi Particolari</i> Condotte, cavidotti, elettrodotti:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte Tecnica: condotte – cavidotti – elettrodotti)'.
voce ? <i>Guida Modello Domanda D2</i>	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D2'.
voce ? <i>Guide Modello Domanda D3</i> Parte 1 –Parte 2:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 Parte 1' e del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 2 (Parte Tecnica).
voce ? <i>Guide</i>	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento

<i>Modello Domanda D3</i> <i>@Guide Tecniche Casi Particolari</i> Ancoraggio a banchine e moli:	'Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)'.
voce <i>? @Guide Modello Domanda D3</i> <i>@Guide Tecniche Casi Particolari</i> Ancoraggio e ormeggio singolo – Strumentazione scientifica:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)'.
voce <i>? @Guide Modello Domanda D3</i> <i>@Guide Tecniche Casi Particolari</i> Cartelloni e insegne :	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)'.
voce <i>? @Guide Modello Domanda D3</i> <i>@Guide Tecniche Casi Particolari</i> Condotte, cavidotti, elettrodotti:	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: condotte – cavidotti – elettrodotti)'.
voce <i>? @Guida Modello Domanda D4</i>	è visualizzato il file, in formato pdf, del documento 'Guida alla compilazione del Modello Domanda D4'.
voce <i>? @Informazioni su Do.Ri.:</i>	sono visualizzate le informazioni relative alla versione del Sistema <i>Do.Ri.</i> .
<i>? @Legenda Rilievo Planimetrico</i>	visualizza la Legenda della stampa del Rilievo Planimetrico

Condizioni di N.A.
errore

3.2 Gestione Modello D1

La funzionalità consente di inserire, modificare, cancellare e stampare su supporto cartaceo un Modello Domanda D1, nonché di generare il file XML ed eventuali file immagine (BMP, TIFF, JPEG), rappresentanti la porzione di pertinenza demaniale o di immobile realizzato su particella demaniale richiesta in concessione/consegna, da consegnare al C.O.L. di competenza su supporto magnetico.

Il Sistema consente di acquisire Modelli Domanda D1 per richiesta di concessione/consegna. I dati oggetto di acquisizione variano a seconda della tipologia del Modello Domanda D1 e della durata della concessione in base al seguente schema:

- Richiesta concessione di durata inferiore a 6 giorni: costituiscono oggetto di acquisizione, nell'ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
 - o *Quadro Principale*;
 - o *Quadro RF*;
 - o *Quadro RD*;
 - o *Quadro US*;
 - o *Quadro E*;
 - o *Quadro P*.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri: *Quadro Principale*, *Quadro RF/Quadro RD*, *Quadro US*.

- Richiesta concessione di durata compresa tra 6 e 30 giorni: costituiscono oggetto di acquisizione, nell'ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
 - o *Quadro Principale*;
 - o *Quadro RF*;
 - o *Quadro RD*;
 - o *Quadro US*;
 - o *Quadro T - Localizzazione Domanda*;
 - o *Quadro E*;
 - o *Quadro P*.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri: *Quadro Principale*, *Quadro RF/Quadro RD*, *Quadro US*, *Quadro T - Localizzazione Domanda*.

- Richiesta concessione di durata superiore a 30 giorni: costituiscono oggetto di acquisizione, nell'ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
 - o *Quadro Principale*;
 - o *Quadro RF*;
 - o *Quadro RD*;
 - o *Quadro US*;
 - o *Quadro D*;
 - o *Quadro T Sezione 1*;
 - o *Quadro T Sezione 2*;
 - o *Quadro E*;
 - o *Quadro P*;
 - o *Quadro AO*;
 - o *Quadro S*;
 - o *Quadro UI*.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri: *Quadro Principale*, *Quadro RF/Quadro RD*, *Quadro US*, *Quadro T Sezione 1*, *Quadro T Sezione 2*.

- Richiesta consegna: costituiscono oggetto di acquisizione, nell'ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
 - o *Quadro Principale*;
 - o *Quadro AR*;
 - o *Quadro US*;
 - o *Quadro D*;
 - o *Quadro T Sezione 1*;
 - o *Quadro T Sezione 2*;
 - o *Quadro E*;
 - o *Quadro UI*.


Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri: *Quadro Principale*, *Quadro AR*, *Quadro US*, *Quadro T Sezione 1* e *Quadro T Sezione 2*.

3.2.1 Finestra Elenco Domande acquisite

Scopo La finestra consente di inserire, modificare, cancellare, stampare e generare il file XML per un Modello Domanda D1.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco dei Modelli Domanda D1 acquisiti con il Sistema *Do.Ri.*. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:

- *Identificativo*: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla domanda.
- *Data Domanda*: data di acquisizione della domanda.
- *Uso*: descrizione dell'uso per cui è stata richiesta la concessione/consegna.
- *Decorrenza*: eventuale data di decorrenza della concessione/consegna.

Input	Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Inserisci</i> :	se si è interessati a compilare il Modello Domanda D1 per richieste di destinazione di beni demaniali marittimi ad altri usi pubblici è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> (Richiesta Consegna), altrimenti è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> (Richiesta Concessione) con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati generali della domanda selezionata.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Cancella</i> :	<p>se la cancellazione è confermata, dalla banca dati, la domanda selezionata dalla lista è cancellata.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Stampa</i> :	<p>è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della domanda selezionata dalla lista. Il report prodotto è strutturato come riportato nel § 3.3.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Genera File</i> :	Consente di creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa) da consegnare all'amministrazione competente nonché di generare il solo file XML di prova. Se la domanda selezionata contiene errori, è presentata la <i>Finestra Report Errori</i> contenente l'elenco delle anomalie riscontrate, altrimenti è creato il file XML corrispondente alla stessa; il nome della cartella contenente il file della domanda e i file delle eventuali planimetrie, è comunicato all'utente al termine dell'operazione di generazione del file ed è così strutturato <i>D1_Identificativo</i> dove <i>Identificativo</i> è il numero di identificazione attribuito alla domanda e visualizzato nella <i>Finestra Elenco Domande acquisite</i> . Se, in fase di installazione, si sceglie di archiviare il programma <i>Do.Ri.</i> nella directory standard la cartella di

interesse sarà posizionata nella directory
C:\Programmi\DoRi\Database.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

- Condizioni di errore**
- La generazione del file XML non può proseguire in quanto sono presenti dei punti per i quali non sono stati specificati alcuni attributi obbligatori. (*Errore 985*).

3.2.2 Finestra Quadro Principale (Richiesta Concessione)

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello Domanda D1 proposto per la richiesta di rilascio di concessione.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

The screenshot shows a software window titled "Modello Domanda D1 - Quadro Principale". The window contains several sections for data entry:

- Amministrazione Competente:** Includes dropdown menus for "Amministrazione" and "Sede".
- Durata:** Input fields for "anni", "mesi", and "giorni".
- Decorrenza:** A date input field.
- Concessione oggetto di rinnovo:** Includes dropdown menus for "Amministrazione" and "Sede".
- Numero Concessione:** An input field.
- Anno Concessione:** An input field.
- Tipo Concessione:** A dropdown menu.
- Estremi domanda precedente:** Includes dropdown menus for "Amministrazione" and "Sede".
- Bottom section:** Includes input fields for "Numero Protocollo", "Amministrazione", "A.O.", "N. Registrazione", and "Data".

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, etc.) and a "Conferma Dati" button.

La finestra contiene le seguenti informazioni:

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la Domanda.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo concessorio. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* e se la stessa non è Magistrato alle Acque.

- *Durata*: durata della concessione. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.
- *Decorrenza*: data di decorrenza della concessione, non vincolante per l'Amministrazione, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Sezione Concessione oggetto di rinnovo

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la concessione oggetto di rinnovo e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Numero Concessione*: numero della concessione oggetto di rinnovo.
- *Anno Concessione*: anno della concessione oggetto di rinnovo, espresso nel formato aaaa.
- *Tipo Concessione*: tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

Sezione Estremi domanda precedente

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la domanda precedente.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la domanda precedente. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la domanda precedente e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Numero Protocollo - Amministrazione*: codice dell'Amministrazione competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Protocollo - AOO*: codice dell'Area Organizzativa Omogenea riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Registrazione*: numero di registrazione riferito nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
- *Data*: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Conferma Dati*: se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Richiedenti - Persone*

Fisiche.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.



è presentata la *Finestra Richiedenti - Persone Fisiche*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica dei dati del quadro principale.

- Condizioni di errore**
- La data di decorrenza non risulta significativa (*Errore 1*).
 - In fase di modifica dei dati generali di un Modello Domanda D1, la modifica sul campo *Durata* è inibita se la nuova durata non risulta congruente con quella specificata precedentemente (*Errore 766*).
 - *Concessione oggetto di rinnovo*: la sezione è opzionale ma se si desidera compilarla bisogna specificare tutte le informazioni (*Errori 723, 5, 4, 3*).
 - La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa (*Errore 1*).
 - Formato anno concessione non valido (*Errore 116*).
 - *Estremi domanda precedente*: la sezione è opzionale ma se si desidera compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni: *Amministrazione Competente, N. Registrazione e Data* (*Errori 7, 8, 9*).
 - Per le domande di competenza del Magistrato alle Acque è stata specificata una durata inferiore o uguale a 30 giorni (*Errore 43*).

3.2.3 Finestra Quadro Principale (Richiesta Consegna)

- Scopo** La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello Domanda D1 proposto per la richiesta di zone demaniali marittime da destinare ad altri usi pubblici.
- Preparazione dell'ambiente** N.A.
- Descrizione dell'interfaccia** È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la Domanda.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione*.
- *Decorrenza*: data di decorrenza della concessione, non vincolante per l'Amministrazione, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Sezione Estremi domanda precedente

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la domanda precedente.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la domanda precedente. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la domanda precedente.
- *Numero Protocollo - Amministrazione*: codice dell'Amministrazione competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Protocollo - AOO*: codice dell'Area Organizzativa Omogenea riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Registrazione*: numero di registrazione riferito nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
- *Data*: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Amministrazioni Richiedenti*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Amministrazioni Richiedenti*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica dei dati del quadro principale.

Condizioni di errore

- La data di decorrenza non risulta significativa (*Errore 1*).
- La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa (*Errore 1*).
- *Estremi domanda precedente*: la sezione è opzionale ma se si desidera compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni: *Amministrazione Competente*, *N. Registrazione* e *Data* (*Errori 7, 8, 9*).

3.2.4 Finestra Richiedenti – Persone Fisiche

Scopo La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un richiedente, soggetto fisico.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D1 Richiedenti - Persone Fisiche

Richiedenti fisici

Codice fiscale	Cognome	Nome

Aggiungi Modifica Cancella

← ⇐ →

La finestra contiene l'elenco dei soggetti fisici che richiedono la Domanda di Rilascio Concessione oggetto di acquisizione. Per ogni soggetto fisico sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale del soggetto fisico.
- *Cognome*: cognome del soggetto fisico.
- *Nome*: nome del soggetto fisico.

Input Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.

Output


Pulsante *Aggiungi*: è presentata la *Finestra Quadro RF* con i campi vuoti.


Pulsante *Modifica*: è presentata la *Finestra Quadro RF* con i campi della finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.

Pulsante : è presentata la *Finestra Quadro Principale* con i campi valorizzati con i dati generali della domanda oggetto di acquisizione.

Pulsante : è presentata la *Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica*.

Condizioni di errore di Si cerca di cancellare un soggetto riferito da uno o più procuratori come conferente procura (*Errore 766*).

3.2.5 Finestra Quadro RF

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto fisico richiedente la concessione.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D1 - Quadro RF

Quadro RF **RICHIEDENTE - persona fisica**

Dati Anagrafici

(*) Codice fiscale

(*) Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) (*) Nome

(*) Data di nascita (*) Sesso (*) Cittadinanza

Maschio Femmina Italiana Estera

(*) Comune (o Stato Estero) di nascita C.A.P. Provincia

Residenza Anagrafica

(*) Comune (o Stato Estero) di residenza C.A.P. Provincia

Frazione (o Comune Estero) di residenza

(*) Indirizzo (via, piazza) (*) Numero civico

Telefono Fax

prefisso internazionale prefisso nazionale numero prefisso internazionale prefisso nazionale numero

E-mail

Annulla Dati Procura Conferma Dati

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati anagrafici

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla residenza altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: *Data di nascita*, *Sesso*, *Comune (o Stato Estero) di nascita*, *C.A.P.* e *Provincia*.

Cognome: cognome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo

caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (Ë, Ì, Ö, Ü, Ä, Å, Á, Â, Ë, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.

Nome: nome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (Ë, Ì, Ö, Ü, Ä, Å, Á, Â, Ë, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.

Data di nascita: data di nascita del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Sesso: sesso del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Cittadinanza: cittadinanza del soggetto.

Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Residenza Anagrafica

Comune (o Stato Estero) di residenza: comune o stato estero di residenza del soggetto.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Frazione (o Comune Estero) di residenza: frazione o comune estero di residenza del soggetto.

Indirizzo: indirizzo di residenza del soggetto.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo di residenza del soggetto.

Telefono:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.





Fax:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.


E-mail: indirizzo e-mail del richiedente.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante  della sezione Dati Anagrafici: Pulsante  della sezione Residenza Anagrafica: Pulsante  : Pulsante <i>Annulla:</i> Pulsante <i>Dati Procura:</i> Pulsante <i>Conferma Dati:</i> Pulsante  :	il pulsante è disabilitato. è visualizzata la <i>Finestra Comuni</i> contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente. Il pulsante è disabilitato. i dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Richiedenti - Persone Fisiche</i> . il pulsante è disabilitato. se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Richiedenti - Persone Fisiche</i> ; il soggetto acquisito è aggiunto alla lista. Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori. il pulsante è disabilitato.
Condizioni di errore	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale non corretto (<i>Errore 18</i>). • Soggetto Minorenne (<i>Errore 20</i>). • Recapito telefonico incompleto (<i>Errore 207</i>). • Recapito fax incompleto (<i>Errore 29</i>). • Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (<i>Errore 23</i>). • Richiedente già specificato (<i>Errore 24</i>). 	

3.2.6 Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica

Scopo	La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un richiedente, soggetto diverso da persona fisica.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione	È presentata la seguente finestra di dialogo:

dell'interfaccia



La finestra contiene l'elenco dei soggetti diversi da persona fisica che richiedono la Domanda di Rilascio Concessione oggetto di acquisizione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica.
- *Denominazione*: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da persona fisica.

Input

Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output


Pulsante *Aggiungi*: è presentata la *Finestra Quadro RD* con i campi vuoti.


Pulsante *Modifica*: è presentata la *Finestra Quadro RD* con i campi della finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.

Pulsante : è presentata la *Finestra Richiedenti - Persone Fisiche*.

Pulsante : è presentata la *Finestra Quadro US*.

Condizioni di errore

- Non è stato specificato nessun soggetto richiedente nè fisico nè diverso da persona fisica (*Errore 54*).
- Si cerca di cancellare un soggetto diverso da persona fisica il cui rappresentante legale è riferito da uno o più procuratori come conferente procura (*Errore 766*).

3.2.7 Finestra Quadro RD

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto diverso da persona fisica richiedente la concessione.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D1 - Quadro RD

Quadro RD **RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica (società, enti, etc.)**

Dati Identificativi

(*) Codice Fiscale

(*) Ragione sociale/denominazione

Denominazione abbreviata

Sede Legale

(*) Comune (o Stato Estero) della sede legale C.A.P. Provincia

Frazione (o Comune Estero) della sede legale

(*) Indirizzo (via, piazza) (*) Numero civico

Telefono **Fax**

prefisso internazionale prefisso nazionale numero prefisso internazionale prefisso nazionale numero

E-mail

(compilare solo nel caso in cui le comunicazioni relative al procedimento debbano essere inviate presso tale sede)

Sede Secondaria

← Rappresentante Legale Annulla Conferma Dati →

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati Identificativi

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica. Se il codice fiscale risulta già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati identificativi, i dati della sede legale e quelli della sede secondaria del soggetto.

Ragione sociale/denominazione: ragione sociale o denominazione del soggetto diverso da persona fisica.

Denominazione abbreviata: denominazione abbreviata del soggetto diverso da persona fisica.

Sede Legale

Comune (o Stato Estero) della sede legale: comune o stato estero presso cui è ubicata la sede legale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune della sede legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune della sede legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Frazione (o Comune Estero) della sede legale: frazione o comune estero presso cui è ubicata la sede legale.

Indirizzo: indirizzo della sede legale.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo della sede legale.

Telefono:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Fax:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

E-mail: indirizzo e-mail della sede legale.

Sede Secondaria

Comune (o Stato Estero) della sede secondaria: comune o stato estero presso cui è ubicata la sede secondaria.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune della sede secondaria. **I** campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune della sede secondaria. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Frazione (o Comune Estero) della sede secondaria: frazione o comune estero presso cui è ubicata la sede secondaria.

Indirizzo: indirizzo della sede secondaria.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo della sede secondaria.

Telefono:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale della sede secondaria. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale della sede secondaria. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di telefono della sede secondaria. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Fax:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale della sede secondaria. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale della sede secondaria. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di fax della sede secondaria. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

E-mail: indirizzo e-mail della sede secondaria.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante  della
sezione **Sede Legale**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante  della
sezione **Sede
Secondaria**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante
Rappresentante Legale:

è presentata la *Finestra Quadro RD – Rappresentante Legale* con i campi vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati se i dati del rappresentante legale sono stati già specificati.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori del quadro.

Pulsante **Annulla**:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica*.

Pulsante **Conferma Dati**:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica*; il soggetto acquisito è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori del quadro ed è stato specificato il rappresentante legale.

Pulsante :

il pulsante è sempre disabilitato

**Condizioni
errore**

- di**
- Codice fiscale non corretto (*Errore 18*).
 - Sezione sede secondaria compilata parzialmente (*Errore 410*).
 - Recapito telefonico, della sede legale o secondaria, incompleto (*Errore 207*).
 - Recapito fax, della sede legale o secondaria, incompleto (*Errore 29*).
 - Richiedente già specificato (*Errore 24*).


3.2.8 Finestra Quadro RD – Rappresentante Legale

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto fisico che rappresenta legalmente un richiedente diverso da persona fisica.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati Anagrafici

Codice fiscale: codice fiscale del rappresentante legale rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla residenza altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: *Data di nascita*, *Sesso*, *Comune (o Stato Estero) di nascita*, *C.A.P.* e *Provincia*.

Cognome: cognome del rappresentante legale. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (È, Ì, Ò, Ù, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ü, ‘, Ç)}.

Nome: nome del rappresentante legale. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (È, Ì, Ò, Ù, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ü, ‘, Ç)}.

Data di nascita: data di nascita del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Sesso: sesso del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Cittadinanza: cittadinanza del rappresentante legale.

Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Residenza Anagrafica

Comune (o Stato Estero) di residenza: comune o stato estero di residenza del rappresentante legale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Frazione (o Comune Estero) di residenza: frazione o comune estero di residenza del rappresentante legale.

Indirizzo: indirizzo di residenza del rappresentante legale.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo di residenza del rappresentante legale.

Telefono: disabilitato.


Fax: disabilitato.

E-mail: disabilitato.

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante  della sezione **Dati Anagrafici**:

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante  della sezione **Residenza Anagrafica**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata

la *Finestra Quadro RD*.

Pulsante *Dati*
Procura:

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Conferma*
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed è* presentata la *Finestra Quadro RD*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

**Condizioni
errore**

- di**
- Codice fiscale non corretto (*Errore 18*).
 - Soggetto Minorenne (*Errore 20*).
 - Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (*Errore 23*).

3.2.9 Finestra Amministrazioni Richiedenti

Scopo


La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un'amministrazione pubblica richiedente.

**Preparazione
dell'ambiente**

N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**



È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco delle amministrazioni pubbliche che richiedono la consegna di beni demaniali marittimi. Per ogni amministrazione sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale dell'amministrazione richiedente.

- *Denominazione*: denominazione dell'amministrazione richiedente.

Input	Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro AR</i> con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro AR</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'amministrazione selezionata. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata, l'elemento selezionato è cancellato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento dalla lista.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro Principale (Richiesta Consegna)</i> con i campi valorizzati con i dati generali della domanda oggetto di acquisizione.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> .
Condizioni di errore	N.A.	

3.2.10 Finestra Quadro AR

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare i dati dell'amministrazione pubblica che richiede la consegna.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati Identificativi

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica. Se il codice fiscale risulta già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati identificativi ed i dati della sede legale.

Denominazione dell'Amministrazione: denominazione dell'amministrazione pubblica richiedente.

Denominazione del Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio: denominazione del dipartimento/unità/sezione/ufficio che richiede l'utilizzo dei beni demaniali.

Denominazione abbreviata: denominazione abbreviata dell'amministrazione pubblica richiedente.

Sede Legale

Comune della sede del Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio: comune presso cui è ubicata la sede legale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune della sede legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune della sede legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Frazione della sede legale: frazione presso cui è ubicata la sede legale.

Indirizzo: indirizzo della sede legale.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo della sede legale.

Telefono:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Fax:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

E-mail: indirizzo e-mail della sede legale.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante  della sezione **Sede Legale**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Rappresentante Legale/Delegato*:

è presentata la *Finestra Quadro AR – Rappresentante Legale/Delegato* con i campi vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati se i dati del rappresentante legale sono stati già specificati.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori del quadro.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Amministrazioni Richiedenti*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Amministrazioni Richiedenti*; l'amministrazione acquisita è aggiunta alla lista.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori del quadro ed è stato specificato il rappresentante legale/delegato.

Pulsante :

il pulsante è sempre disabilitato

Condizioni di errore

- Codice fiscale non corretto (*Errore 18*).
- Recapito telefonico della sede legale incompleto (*Errore 207*).
- Recapito fax della sede legale incompleto (*Errore 29*).
- Amministrazione già specificata (*Errore 24*).

3.2.11 Finestra Quadro AR – Rappresentante Legale/Delegato

Scopo


La finestra consente di acquisire e modificare i dati del rappresentante legale o del delegato dell'amministrazione pubblica richiedente.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati Anagrafici

Codice fiscale: codice fiscale del rappresentante legale o del delegato rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: *Data di nascita*, *Sesso*, *Comune (o Stato Estero) di nascita*, *C.A.P.* e *Provincia*.

Cognome: cognome del rappresentante legale/delegato. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (Ë, Ì, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.

Nome: nome del rappresentante legale/delegato. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (Ë, Ì, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.

Data di nascita: data di nascita del rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Sesso: sesso del rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Cittadinanza: cittadinanza del rappresentante legale/delegato.

Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Incarico rivestito c/o Amministrazione

Incarico rivestito c/o Amministrazione: incarico rivestito all'interno dell'Amministrazione

Estremi Atto Conferimento per l'espletamento del presente procedimento

La sezione riporta gli estremi (*Tipo*, *numero* e *data*) dell'atto che conferisce poteri al delegato per l'espletamento del procedimento


Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.


Parametri

N.A.

Output

Pulsante  della sezione ***Dati Anagrafici:*** Il pulsante è disabilitato.

Pulsante : Il pulsante è disabilitato.

Pulsante <i>Annulla</i> :	I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro AR</i> .
Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati <i>ed</i> è presentata la <i>Finestra Quadro AR</i> . Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.
Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.

Condizioni di errore	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale non corretto (<i>Errore 18</i>). • Soggetto Minorenne (<i>Errore 20</i>). • Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (<i>Errore 23</i>). • Estremi Atto Conferimento per l'espletamento del presente procedimento incompleti (<i>Errore 237</i>).
-----------------------------	--

3.2.12 Finestra Quadro US

Scopo	La finestra consente di specificare le informazioni relative all'uso, alla categoria ed agli scopi cui si vuole destinare la concessione/consegna.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda DI - Quadro US

Quadro US USO e SCOP1

USO

Uso

Categoria

SCOP1

Zone Demaniali

Progressivo	Scopi

Aggiungi Zona Modifica Zona Cancella Zona

Specchi Acquei

Progressivo	Scopi

Conferma Dati

Modello Domanda DI - Quadro US

Quadro US USO e SCOP1

Specchi Acquei

Progressivo	Scopi

Aggiungi Specchio Modifica Specchio Cancella Specchio

Opere Esistenti

Identificativo	Scopi

Aggiungi Opera Esistente Modifica Opera Esistente Cancella Opera Esistente

Pertinenze Demaniali

Conferma Dati

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

USO

Uso: uso cui si vuole destinare la concessione/consegna.

Categoria: categoria di uso cui si vuole destinare la concessione/consegna.

SCOPI

Zone Demaniali:

Per ogni Zona Demaniale richiesta in concessione/consegna sono riportate le seguenti informazioni:

Progressivo: numero progressivo che permette l'individuazione univoca della zona nell'ambito del rilievo.

Scopi: scopi cui si intende destinare la zona demaniale richiesta.

Specchi Acquei:

Per ogni Specchio Acqueo richiesto in concessione/consegna sono riportate le seguenti informazioni:

Progressivo: numero progressivo che permette l'individuazione univoca dello specchio nell'ambito del rilievo.

Scopi: scopi cui si intende destinare lo specchio acqueo richiesto.

Opere Esistenti:

Per ogni Opera Esistente richiesta in concessione/consegna sono riportate le seguenti informazioni:

Identificativo: numero identificativo che permette l'individuazione dell'opera esistente nell'ambito del rilievo. Lo stesso è desumibile dallo stralcio. Nel caso in cui l'opera esistente sullo stralcio è identificata con gli

identificativi catastali (comune, foglio e particella), all'opera deve essere associato un numero progressivo che consente l'individuazione della stessa.

Scopi: scopi cui si intende destinare l'opera esistente.

Pertinenze Demaniali:

Per ogni Pertinenza Demaniale richiesta in concessione/consegna sono riportate le seguenti informazioni:

Identificativo: numero identificativo che permette l'individuazione della pertinenza demaniale nell'ambito del rilievo. Lo stesso è desumibile dallo stralcio. Nel caso in cui la pertinenza demaniale sullo stralcio è identificata con gli identificativi catastali (comune, foglio e particella), alla stessa deve essere associato un numero progressivo che ne consente l'individuazione all'interno del rilievo.

Scopi: scopi cui si intende destinare la pertinenza demaniale.

Opere da realizzare:

Per ogni Opera da Realizzare richiesta in concessione/consegna sono riportate le seguenti informazioni:

Progressivo: numero progressivo che permette l'individuazione univoca dell'opera da realizzare nell'ambito del rilievo.

Scopi: scopi cui si intende destinare l'opera da realizzare richiesta.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Aggiungi Zona:</i>	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)</i> con i campi vuoti.</p> <p>Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.</p>
	Pulsante <i>Modifica Zona:</i>	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati della zona selezionata.</p> <p>Il pulsante si abilita se è stata selezionata una zona dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Cancella Zona:</i>	<p>se la cancellazione è confermata, la zona demaniale selezionata è cancellata dalla lista.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una zona dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Aggiungi Specchio:</i>	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)</i> con i campi vuoti.</p> <p>Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.</p>
	Pulsante <i>Modifica Specchio:</i>	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)</i> con i campi della finestra</p>

	valorizzati con i dati dello specchio selezionato.
	Il pulsante si abilita se è stato selezionato uno specchio dalla lista.
Pulsante <i>Cancella Specchio:</i>	se la cancellazione è confermata, lo specchio acqueo selezionato è cancellato dalla lista.
	Il pulsante risulta abilitato solo se è stato selezionato uno specchio dalla lista.
Pulsante <i>Aggiungi Opera Esistente:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)</i> con i campi vuoti. Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.
Pulsante <i>Modifica Opera Esistente:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'opera esistente selezionata.
	Il pulsante si abilita se è stata selezionata un'opera esistente dalla lista.
Pulsante <i>Cancella Opera Esistente:</i>	se la cancellazione è confermata, l'opera esistente selezionata è cancellata dalla lista
	Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata un'opera esistente dalla lista.
Pulsante <i>Aggiungi Pertinenza:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)</i> con i campi vuoti.
	Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.
Pulsante <i>Modifica Pertinenza:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati della pertinenza demaniale selezionata.
	Il pulsante si abilita se è stata selezionata una pertinenza demaniale dalla lista.
Pulsante <i>Cancella Pertinenza:</i>	se la cancellazione è confermata, la pertinenza demaniale selezionata è cancellata dalla lista.
	Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una pertinenza demaniale dalla lista.
Pulsante <i>Aggiungi Opera da Realizzare:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)</i> con i campi vuoti.
	Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.
Pulsante <i>Modifica Opera da Realizzare:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'opera da realizzare selezionata.
	Il pulsante si abilita se è stata selezionata un'opera da realizzare dalla lista.

Pulsante *Cancella Opera da Realizzare*:



Pulsante :

Pulsante *Conferma Dati*:

se la cancellazione è confermata, l'opera da realizzare selezionata è cancellata dalla lista.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata un'opera da realizzare dalla lista.

a seconda del Modello Domanda oggetto di acquisizione è presentata la *Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica* (richiesta di concessione) o la *Finestra Amministrazioni Richiedenti* (richiesta consegna); i dati modificati e non confermati non sono salvati.

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati e a seconda del Modello Domanda D1 oggetto di acquisizione verrà presentata la finestra successiva.

Modello Domanda D1 per richiesta di concessione: a seconda della durata specificata nella *Finestra Quadro Principale* verrà presentata la finestra successiva:

- Durata inferiore a 6 giorni: è presentata la *Finestra Quadro E*.
- Durata compresa tra 6 e 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda*.
- Durata maggiore di 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro D*.

Modello Domanda D1 per richiesta di consegna: è presentata la *Finestra Quadro D*

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati obbligatori e almeno un oggetto.

il comportamento sarà diverso a seconda dei casi:

- Domanda D1 per consegna: è presentata la *Finestra Quadro D*.
- Domanda D1 per concessione con durata inferiore a 6 giorni: è presentata la *Finestra Quadro E*.
- Domanda D1 per concessione con durata compresa tra 6 e 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda*.
- Domanda D1 per concessione con durata maggiore di 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro D*.

I dati modificati e non confermati non sono salvati.



Pulsante :

- Condizioni di errore**
- In fase di modifica dell'uso, se l'uso specificato è 'Diporto Nautico' e risulta specificata la motivazione di anticipata occupazione è segnalata l'anomalia (*Errore 104*).

3.2.13 Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare i dati della zona demaniale richiesta in concessione.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Zona Demaniale

Progressivo/Identificativo: numero progressivo, di dimensione massima pari a 3, che permette l'individuazione univoca della zona demaniale nell'ambito del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.



Superficie (mq): superficie della zona demaniale. Il campo va specificato solo se la durata della concessione, indicata nella *Finestra Quadro Principale*, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Scopi

Scopi cui si intende destinare la zona demaniale richiesta.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	lo scopo selezionato è aggiunto alla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata è cancellato dalla lista lo scopo selezionato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati obbligatori.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
Condizioni errore	di	<ul style="list-style-type: none"> • È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (<i>Errore 249</i>). • È specificata una zona demaniale già specificata nel Quadro US (<i>Errore 250</i>).

3.2.14 Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare i dati dello specchio acqueo richiesto in concessione.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Specchio Acqueo

Progressivo/Identificativo: numero progressivo, di dimensione massima pari a 3, che permette l'individuazione univoca dello specchio acqueo nell'ambito del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Superficie (mq): superficie dello specchio acqueo. Il campo va specificato solo se la durata della concessione, indicata nella *Finestra Quadro Principale*, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Scopi:

Scopi cui si intende destinare lo specchio acqueo richiesto.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante *Aggiungi*:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.

Pulsante *Cancella*:

se la cancellazione è confermata, lo scopo selezionato è cancellato dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro US*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro US*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati obbligatori.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Condizioni errore

- È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (*Errore 249*).
- È specificato uno specchio acqueo già specificato nel Quadro US (*Errore 250*).

3.2.15 Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)

Scopo


La finestra consente di acquisire e modificare i dati dell'opera esistente richiesta in concessione.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Opera Esistente

Progressivo/Identificativo: identificativo, di dimensione massima pari a 5, che permette l'individuazione univoca dell'opera esistente nell'ambito del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.



Superficie (mq): superficie dell'opera esistente. Il campo va specificato solo se la durata della concessione, indicata nella *Finestra Quadro Principale*, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera: eventuale segnalazione dello stato dell'opera.

Scopi:

Scopi cui si intende destinare l'opera esistente richiesta.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	lo scopo selezionato è aggiunto alla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata, lo scopo selezionato è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i dati obbligatori.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
Condizioni errore	di <ul style="list-style-type: none"> • È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (<i>Errore 249</i>). • È specificata un'opera esistente già specificata nel Quadro US (<i>Errore 250</i>). 	

3.2.16 Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare i dati della pertinenza demaniale

richiesta in concessione.

**Preparazione
dell'ambiente**

N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Pertinenza Demaniale

Progressivo/Identificativo: identificativo, di dimensione massima pari a 5, che permette l'individuazione univoca della pertinenza demaniale nell'ambito del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Superficie (mq): superficie della pertinenza demaniale. Il campo va specificato solo se la durata della concessione, indicata nella *Finestra Quadro Principale*, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera: eventuale segnalazione dello stato dell'opera.

Scopi:



Scopi cui si intende destinare la pertinenza demaniale richiesta.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	lo scopo selezionato è aggiunto alla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata lo scopo selezionato è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i dati obbligatori.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
Condizioni errore	di	<ul style="list-style-type: none"> • È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (<i>Errore 249</i>). • È specificata una pertinenza demaniale già specificata nel Quadro US (<i>Errore 250</i>).

3.2.17 Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare i dati dell'opera da realizzare richiesta in concessione.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Opera da Realizzare

Progressivo/Identificativo: numero progressivo, di dimensione massima pari a 3, che permette l'individuazione univoca dell'opera da realizzare nell'ambito del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.

Superficie (mq): superficie dell'opera da realizzare. Il campo va specificato solo se la durata della concessione, indicata nella *Finestra Quadro Principale*, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Tipo Opera: tipo di opera.

Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera: il campo risulta sempre disabilitato.

Scopi

Scopi cui si intende destinare l'opera da realizzare richiesta.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante *Aggiungi*:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.

Pulsante *Cancella*:

se la cancellazione è confermata lo scopo selezionato è cancellato dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo dalla lista.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro US*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro US*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati obbligatori e il *Tipo Opera*.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Condizioni errore

- di
- È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (*Errore 249*).
 - È specificata un'opera da realizzare già specificata nel Quadro US (*Errore 250*).

3.2.18 Finestra Quadro D

Scopo

La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati della documentazione a corredo della domanda.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:





La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Ulteriore Documentazione:

Documentazione allegata alla domanda:

Documento: nome del documento allegato alla domanda.

N. Copie: numero di copie in cui il documento è allegato alla domanda. Nel campo sarà possibile digitare al più due cifre.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.		
Parametri	N.A.		
Output	Pulsante della sezione <i>Aggiungi Ulteriore Documentazione</i> :		è aggiunto alla lista dei documenti allegati il documento specificato. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un documento ed il rispettivo numero di copie.
	Pulsante della sezione <i>Cancella Ulteriore Documentazione</i> :		se la cancellazione è confermata il documento selezionato è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un documento dalla lista dei documenti allegati.
	Pulsante  :		è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> ; i dati non confermati non sono salvati.
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :		se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione I</i> . Il pulsante è abilitato se esiste un dato da confermare.
	Pulsante <i>Cancella Dati</i> :		se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati. Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
	Pulsante  :		è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione I</i> ; i dati modificati e non confermati non sono salvati.
Condizioni errore	di	• È specificato uno documento già presente nella lista dei documenti allegati (<i>Errore 285</i>).	

3.2.19 Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare i dati della localizzazione della domanda.		
Preparazione dell'ambiente	N.A.		
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:		

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Localizzazione Domanda

Coordinata Nord: coordinata Nord, Gauss – Boaga, del punto che localizza la domanda sul territorio. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est: coordinata Est, Gauss – Boaga, del punto che localizza la domanda sul territorio. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro US*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed* è presentata la *Finestra Quadro E*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni, della finestra, verranno cancellate dalla banca dati.

Pulsante :

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

è presentata la *Finestra Quadro E*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Condizioni di errore

- Coordinata Nord minore di 3.000.000 e maggiore di 5.999.999 (*Errore 261*).
- Coordinata Est minore di 1.000.000 e maggiore di 2.999.999 (*Errore 262*).

3.2.20 Finestra Quadro T Sezione 1 frasi da Cancellare

Scopo La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dei punti battuti nel rilievo planimetrico.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

Ordine Chiusura Punti	Identificativo Punto	Ok	Prefisso Oggetto	I

Identificativo Punto	Ok	Prefisso Oggetto	Identificativo Oggetto

La finestra contiene l'elenco dei punti battuti nel rilievo planimetrico ordinati per

identificativo punto¹, Prefisso Oggetto e Identificativo Oggetto. Per ogni punto battuto sono riportate le seguenti informazioni:

- *Ordine Chiusura Punti*: numero che identifica l'ordine di chiusura del punto rispetto agli altri punti appartenenti allo stesso oggetto. Sono accettati come validi solo campi di tipo numerico di lunghezza massima pari a tre. Per specificare l'ordine di chiusura del punto occorre selezionare la riga di interesse, successivamente cliccare, una volta, con il pulsante sinistro del mouse sulla cella della riga corrispondente alla colonna Ordine Chiusura Punti e attendere che venga visualizzato un riquadro; il cursore risulterà così posizionato all'interno della cella. Si ricorda che le geometrie areali (non circolari) degli oggetti devono essere chiuse ossia le coordinate dell'ultimo punto che definisce la geometria devono coincidere con quelle del primo punto della stessa.
- *Identificativo Punto*: identificativo del punto battuto.
- *Ok*: indica se il punto è completo dei dati obbligatori. Se il campo è settato a NO occorre richiamare in modifica il punto e fornire le informazioni obbligatorie.
- *Prefisso Oggetto*: prefisso dell'oggetto cui appartiene il punto battuto.
- *Identificativo Oggetto*: identificativo dell'oggetto cui appartiene il punto battuto.

Input Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.

Output

Pulsante  Aggiungi.

è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto* con i campi vuoti.

Pulsante  Modifica.

è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto* con i campi della finestra valorizzati con i dati del punto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla lista.

Pulsante  Copia.

consente di copiare il punto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla lista.

Pulsante  Cancella.

se la cancellazione è confermata, il punto selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla lista.

Pulsante  Importa.

consente di importare il rilievo planimetrico, in coordinate Gauss-Boaga, da un file *txt*; il file deve essere così strutturato:

¹ Per migliorare la leggibilità del rilievo, si consiglia di utilizzare, per ciascun oggetto, Identificativi progressivi crescenti

Id_Punto/Coord_Nord/Coord_Est/Tipooggetto/Identificativo_Oggetto

Per consentire la corretta costruzione della geometria, per ogni oggetto, i punti, nel file, devono essere indicati seguendo l'ordine di chiusura degli stessi. Si ricorda, inoltre, che le geometrie **areali** (non circolari) degli oggetti devono essere chiuse (l'ultimo punto deve coincidere con il primo punto).

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro D*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante
Conferma Dati

se i dati acquisiti risultano corretti, è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2*.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un punto.

Pulsante *Cancella Dati*

se la cancellazione è confermata sono cancellati, dalla banca dati, tutte le informazioni relative ai punti battuti.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2* i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Condizioni di errore

- Per la Zona Demaniale (ZD) non sono stati definiti almeno 4 punti battuti (*Errore 546*).
- Per la Specchio Acqueo (SP) non sono stati definiti almeno 4 punti battuti (*Errore 546*).
- Per l'Opera (OR, SE), di geometria non circolare, non sono stati definiti almeno 4 punti battuti (*Errore 546*).
- Per la Cartellonistica (CS) sono stati definiti un numero di punti battuti maggiore o minore di 2 (*Errore 546*).
- Per l'Opera da Realizzare (OR), di geometria non circolare, non sono stati definiti almeno 3 punti battuti (*Errore 251*). CANCELLARE
- La geometria dell'opera da realizzare (OR) non risulta chiara (*Errore 286*).
- Per l'Opera da Realizzare (OR) di geometria circolare, non è stata definita, in corrispondenza del punto, la dimensione del raggio (*Errore 287*).
- La geometria dell'Opera di Sostegno (SE) non risulta chiara (*Errore 286*).
- Per l'Opera di Sostegno (SE) di geometria circolare, non è stata definita, in corrispondenza del punto, la dimensione del raggio (*Errore 287*).
- Per la Fattispecie (CE) non sono stati definiti almeno 2 punti battuti (*Errore 254*).
- Per l'ancoraggio singolo (AS) è stato battuto più di un punto (*Errore 265*).
- Per l'ancoraggio a banchine e moli (AT) è stato battuto più di un punto (*Errore 266*).
- Per la Cartellonistica (CS) non sono stati definiti 2 punti battuti (*Errore 267*).

- Per la Pertinenza Demaniale (PD) è stato battuto più di un punto (*Errore 268*).
- Per l'Opera Esistente (OE) è stato battuto più di un punto (*Errore 269*).
- Se per un punto appartenente ad oggetti di tipo ZD o SP coincidente con la linea di costa è stato definito il punto precedente sul tratto di costa e non esiste nessun punto del rilievo che definisce le coordinate dello stesso (*Errore 101*).
- Se per un punto appartenente ad oggetti di tipo ZD o SP coincidente con la linea di costa è stato definito il punto successivo sul tratto di costa e non esiste nessun punto del rilievo che definisce le coordinate dello stesso (*Errore 102*).
- Per la Zona Demaniale (ZD) o per lo Specchio Acqueo (SP) è presente più di un punto che coincide con la linea di costa (*Errore 988*).
- Nel rilievo planimetrico non è stata definita l'Opera da Realizzare (OR) su cui è posizionata un'altra opera da realizzare (*Errore 133*).
- Nel rilievo planimetrico non è stata definita l'Opera di Sostegno (SE) di una fattispecie (CE) (*Errore 142*).
- Non esiste nessuna fattispecie (CE) che riferisce l'Opera di Sostegno (SE) presente nel rilievo planimetrico (*Errore 142*). Cancellare
- L'ordine di chiusura dei punti per gli oggetti, la cui geometria è definita da più di un punto, non è stato definito (*Errore 247*).
- La progressione di chiusura fornita per i punti degli oggetti presenti nel rilievo planimetrico non è valido (*Errore 503*).
- Non è stato specificato nessun punto per il rilievo planimetrico (*Errore 238*).
- I dati del rilievo planimetrico non sono stati confermati (*Errore 255*).
- Rilievo planimetrico è incompleto. Sono presenti dei punti per i quali non sono stati specificati alcuni attributi obbligatori. (*Errore 985*).
- Il file txt del rilievo planimetrico non è valido; le informazioni non sono strutturate secondo la forma `Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipooggetto|Identificativo_Oggetto` (*Errore 978*).
- File rilievo planimetrico: la Coordinata Nord va al di fuori dei limiti amministrativi (*Errore 261*).
- File rilievo planimetrico: la Coordinata Est va al di fuori dei limiti amministrativi (*Errore 262*).
- File rilievo planimetrico: l'identificativo del punto (*Errore 979*) .
- File rilievo planimetrico: la Coordinata Nord non è valida (*Errore 980*).
- File rilievo planimetrico: la Coordinata Est non è valida (*Errore 981*).
- File rilievo planimetrico: il tipo di oggetto indicato non è valido (*Errore 982*).
- File rilievo planimetrico: l'identificativo dell'oggetto non è valido (*Errore 983*).
- La geometria dell'oggetto non è chiusa (*Errore 989*).

3.2.21 Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare i dati del singolo punto battuto nel rilievo planimetrico.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

The screenshot shows a software window titled "Modello Domanda D1 - Quadro T Sezione 1 - Punto Battuto". Inside, there's a sub-window titled "Punto Battuto". The interface includes several input fields and a central area for localization. The "Metodo Rilievo" is set to "CG - Coordinate Geografiche ROMA 40". The "Localizzazione" section has a label "Coordinate Geografiche ROMA 40" and two input fields for "Latitudine Nord" and "Longitudine Est". At the bottom, there are buttons for "Annulla", "Conferma", and navigation arrows.

Modello Domanda D1 - Quadro T - Sezione 1 - Punto Battuto

Quadro T **DATI TECNICI**
Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO

Punto Battuto

(*) Identificativo Punto

(*) Prefisso Oggetto (*) Identificativo Oggetto

(*) Metodo Rilievo **ISB - Coordinate Gauss-Boaga**

Localizzazione

- Coordinate Gauss-Boaga

(*) Coordinate Nord

(*) Coordinate Est

Posizionamento punto

Note Posizione

Baricentro ☐

Identificativo Punto/Larghezza

Identificativo Oggetto/Punto

Quota/Altura

Modello Domanda D1 - Quadro T - Sezione 1 - Punto Battuto

Quadro T **DATI TECNICI**
Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO

Punto Battuto

(*) Identificativo Punto

(*) Prefisso Oggetto (*) Identificativo Oggetto

(*) Metodo Rilievo **OC - Coordinate Cartesiane**

Localizzazione

- Coordinate Cartesiane

Primo punto di riferimento

(*) Coordinate Nord 1 (*) Coordinate Est 1

Direzione Nord Asci 1 ☐ (*) Distanza 1

Secondo punto di riferimento

(*) Coordinate Nord 2 (*) Coordinate Est 2

Direzione Nord Asci 2 ☐ (*) Distanza 2

Allineamento

(*) Posizione

(*) Coordinate X (*) Coordinate Y

Posizionamento punto

Note Posizione

Baricentro ☐

Identificativo Punto/Larghezza

Identificativo Oggetto/Punto

Quota/Altura

Modello Domanda D1 - Quadro T Sezione 1 - Punto Battuto

Quadro T **DATI TECNICI**
Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO

Punto Battuto

Identificativo Punto

Prefisso Oggetto Identificativo Oggetto

Metodo Rilievo **CP - Coordinate Polari**

Localizzazione

Coordinate Polari

Primo punto di riferimento

Coordinate Nord 1 Coordinate Est 1

Direzione Nord/Azi 1 Distanza 1

Secondo punto di riferimento

Coordinate Nord 2 Coordinate Est 2

Direzione Nord/Azi 2 Distanza 2

Allineamento

Posizione Angolo

Distanza

Posizionamento punto

Note Posizione

Batteria ☐

Identificativo Punto/Lunghezza

Identificativo Oggetto/Punto

Quota/Misura

Modello Domanda D1 - Quadro T Sezione 1 - Punto Battuto

Quadro T **DATI TECNICI**
Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO

Punto Battuto

Identificativo Punto

Prefisso Oggetto Identificativo Oggetto

Metodo Rilievo **DI - Distanze**

Localizzazione

Distanze

Primo punto di riferimento

Coordinate Nord 1 Coordinate Est 1

Distanza 1

Secondo punto di riferimento

Coordinate Nord 2 Coordinate Est 2

Distanza 2

Allineamento

Posizione

Posizionamento punto

Note Posizione

Batteria ☐

Identificativo Punto/Lunghezza

Identificativo Oggetto/Punto

Quota/Misura

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Punto Battuto

Identificativo Punto: identificativo numerico del punto battuto. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 5.

Prefisso Oggetto: prefisso dell'oggetto cui appartiene il punto battuto. Se è modificato tutti i campi della finestra che risultano valorizzati, fatta eccezione per i campi: *Identificativo Punto*, *Prefisso Oggetto* e *Metodo Rilievo*

verranno svuotati. Il campo è disabilitato se si è in fase di modifica.

Identificativo Oggetto: identificativo dell'oggetto cui appartiene il punto battuto. Il campo è disabilitato se non è stato specificato il prefisso dell'oggetto oppure se si è in fase di modifica. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di dimensione massima pari a 3 se il campo *Prefisso Oggetto* coincide con ZD, SP, OR, SE, CE, SE, AT, AS, CS e di dimensione pari a 5 se il *Prefisso Oggetto* coincide con PD, OE.

Metodo Rilievo: metodo utilizzato per il rilievo. Il campo è disabilitato se non è stato specificato il prefisso dell'oggetto oppure se si è in fase di modifica.

Localizzazione

Coordinate Geografiche ROMA 40²

Latitudine Nord: latitudine nord. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 7 cifre decimali separate da virgola.

Longitudine Est: longitudine est. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 7 cifre decimali separate da virgola.

Coordinate Gauss – Boaga

Coordinata Nord: coordinata Nord. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est: coordinata Est. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinate Cartesiane

Coordinata Nord 1: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est 1: coordinata Est (Gauss-Boaga) del primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Direzione Nord Assi 1: indica se il primo punto di riferimento è utilizzato per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. La casella è disabilitata se è stato spuntata la casella *Direzione Nord Assi 2*.

Distanza 1: distanza, espressa in metri, dal primo punto di riferimento alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Nord 2: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est 2: coordinata Est (Gauss-Boaga) del secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Direzione Nord Assi 2: indica se il secondo punto di riferimento è utilizzato per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. Il campo è disabilitato se è stata spuntata la casella *Direzione Nord Assi 1*.

² origine delle longitudini a Roma Monte Mario.

Distanza 2: distanza, espressa in metri, dal secondo punto di riferimento alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Posizione: posizione rispetto all'allineamento primo punto – secondo punto (Destra, Sinistra)

Coordinata X: coordinata X. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola più l'eventuale segno.

Coordinata Y: coordinata Y. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola più l'eventuale segno.

Coordinate Polari

Coordinata Nord 1: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est 1: coordinata Est (Gauss-Boaga) del primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Direzione Nord Assi 1: indica se il primo punto di riferimento è utilizzato per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. Il campo è disabilitato se è stato spuntato il campo *Direzione Nord Assi 2*.

Distanza 1: distanza, espressa in metri, dal primo punto di riferimento alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Nord 2: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est 2: coordinata Est (Gauss-Boaga) del secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Direzione Nord Assi 2: indica se il secondo punto di riferimento è utilizzato per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. La casella è disabilitata se è stata spuntata la casella *Direzione Nord Assi 1*.

Distanza 2: distanza, espressa in metri, dal secondo punto di riferimento alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Posizione: posizione rispetto all'allineamento primo punto – secondo punto (Destra, Sinistra).

Distanza: distanza, espressa in metri. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Angolo: angolo, espresso in gradi, primi e secondi. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 7 cifre decimali separate da virgola.

³ Nel caso in cui il punto appartiene a ZD o SP, il campo va valorizzato a C solo se trattasi del punto centrale del tratto di costa richiesto.

Distanze

Coordinata Nord 1: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est 1: coordinata Est (Gauss-Boaga) del primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Distanza 1: distanza dal primo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Nord 2: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Coordinata Est 2: coordinata Est (Gauss-Boaga) del secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Distanza 2: distanza dal secondo punto di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Posizione: posizione rispetto all'allineamento primo punto – secondo punto (Destra, Sinistra).

Posizionamento punto: tipologia dell'oggetto su cui è posizionato il punto. Il campo è abilitato se il punto appartiene ad oggetti di tipo OR, CE, SE, CS.

Note Posizione: note relative alla posizione del punto³. Il campo è abilitato se il punto appartiene ad oggetti di tipo CE, ZD, SP, OE, PD.

Baricentro: localizzazione del baricentro connesso ad opere connesse o di sostegno alla fattispecie. Il campo è abilitato se il punto appartiene ad oggetti di tipo CE.

Identificativo Oggetto/Punto: riportare

- identificativo del punto precedente, nel caso in cui il punto appartiene ad oggetti di tipo zona demaniale (ZD) o specchio acqueo (SP);
- identificativo dell'oggetto su cui insiste l'opera da realizzare (OR) se il punto appartiene ad un'opera da realizzare (OR);
- identificativo dell'opera connessa alla fattispecie o dell'opera di sostegno nel caso in cui il punto sia appartenga alla fattispecie (CE) e sia baricentro dell'opera connessa o di sostegno.

Il campo è abilitato nei seguenti casi:

- se il punto appartiene ad oggetti di tipo OR ed è stato specificato il Posizionamento del Punto;
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo ZD o SP e Note Posizione coincide con 'C – Punto che coincide con la linea di costa';
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo CE e la casella del baricentro è stata spuntata.

Identificativo Punto/Larghezza: identificativo del punto successivo, nel caso in

cui il punto appartiene ad oggetti di tipo zona demaniale (ZD) o specchio acqueo (SP) ed il campo Note Posizione valorizzato a 'C- Punto coincidente con la linea di costa'; dimensione dell'opera se il punto appartiene ad un'opera (OR, CE, SE, CS) oppure ad oggetti di tipo AS, AT:

- CE: larghezza della fattispecie espressa in millimetri; nel campo sarà possibile digitare al più 4 cifre;
- CS: spessore della fattispecie espresso in centimetri; nel campo sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 1 cifra decimale separate da virgola;
- AS: se ormeggio singolo di imbarcazioni riportare la lunghezza dell'imbarcazione espressa in metri; se boe utilizzate per finalità scientifiche (oceanografiche, correntometriche, ..) riportare come lunghezza il valore 10.
- AT: lunghezza dell'imbarcazione (maggiorata della dimensione del cavo e/o della catenaria utilizzata per l'ormeggio) o larghezza dell'imbarcazione (maggiorata della dimensione dei parabordi) espressa in metri; nel campo sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.
- OR: dimensione del raggio, espressa in metri, nel caso in cui l'opera da realizzare abbia geometria circolare; nel campo sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.
- SE: dimensione del raggio, espressa in metri, nel caso in cui l'opera di sostegno abbia geometria circolare; nel campo sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Il campo è abilitato nelle seguenti situazioni:

- se il punto appartiene ad oggetti di tipo ZD o SP e Note Posizione coincide con 'C – Punto che coincide con la linea di costa';
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo OR, CE, SE, CS, AS, AT.

Quota/Misura: quota del punto rispetto al piano di campagna o al livello medio del mare o misura; a seconda dei casi nel campo si dovrà riportare:

- CE: valore della quota espresso in metri rispetto al piano di campagna o al livello medio del mare; nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola più l'eventuale segno
- AS: nel caso di ancoraggio e ormeggio singolo di imbarcazione riportare la lunghezza del cavo di ormeggio espressa in metri; nel campo sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola. Se boa utilizzata per finalità scientifica digitare 0.
- SE: valore della quota espresso in metri rispetto al piano di campagna o al livello medio del mare; nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola più l'eventuale segno
- AT: larghezza dell'imbarcazione (maggiorata della dimensione dei parabordi) o la lunghezza dell'imbarcazione (maggiorata della dimensione del cavo e/o della catenaria utilizzata per l'ormeggio) espressa in metri; nel campo sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Il campo è abilitato solo se il punto appartiene ad oggetti di tipo CE, AS, SE, AT.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro T Sezione I*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro T Sezione I*; l'oggetto inserito è aggiunto alla lista dei punti battuti.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i dati obbligatori ed inoltre se:

- per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD o SP con Note Posizione valorizzato a 'C- Punto coincidente con la linea di costa' : se sono stati specificati il punto precedente ed il punto successivo sul tratto di costa (rispettivamente i campi Identificativo Oggetto/Punto e Identificativo Punto/Larghezza);
- per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR: se è stato specificato il posizionamento punto; se Posizionamento Punto = OR – Opera da Realizzare deve essere specificato il progressivo dell'opera sottostante (campo Identificativo Oggetto/Punto);
- per punti appartenenti ad oggetti di tipo CE ed il campo baricentro non è spuntato: se sono stati specificati il posizionamento del punto, le note posizione, la larghezza (campo Identificativo Punto/Larghezza) e la quota (campo Quota/Misura);
- per punti appartenenti ad oggetti di tipo CE ed il campo baricentro è spuntato: se sono stati specificati il posizionamento del punto, le note posizione, il Progressivo dell'opera connessa (campo Identificativo Oggetto/Punto), la larghezza (campo Identificativo Punto/Larghezza), e la quota (campo Quota/Misura);
- per punti appartenenti ad oggetti di tipo SE: se è stato specificato il posizionamento del punto;
- per punti appartenenti ad oggetti di tipo CS: se sono stati specificati il posizionamento del punto e la larghezza (campo Identificativo Punto/Larghezza);
- per punti appartenenti ad oggetti di tipo AT o AS:

se sono stati specificati la larghezza (campo Identificativo Punto/Larghezza) e la Misura (campo Quota/Misura);

- per punti appartenenti ad oggetti di tipo OE o PD: se sono state specificate le note posizione.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Condizioni errore


- Latitudine Nord minore di 35° e maggiore di 46° (*Errore 256*).
- Longitudine Est minore di -7° e maggiore di 7° (*Errore 257*).
- Coordinata Nord minore di 3.000.000 e maggiore di 5.999.999 (*Errore 261*).
- Coordinata Est minore di 1.000.000 e maggiore di 2.999.999 (*Errore 262*).
- Si cerca di acquisire un secondo punto per un'opera da realizzare (OR) o un'opera di sostegno (SE) avente geometria circolare (*Errore 251*).
- Si specifica un nuovo punto per un'opera da realizzare (OR) o di sostegno di geometria (SE) non circolare e per lo stesso si specifica la dimensione del raggio (*Errore 264*).
- L'opera da realizzare (OR) è stata posizionata su se stessa (*Errore 425*).
- Si cerca di acquisire un secondo punto per un ormeggio singolo (AS) (*Errore 265*).
- Si cerca di acquisire un secondo punto per un ancoraggio e ormeggio a banchine e moli (AT) (*Errore 266*).
- Si cerca di acquisire un terzo punto per un cartellone o un'insegna pubblicitaria (CS) (*Errore 267*).
- Si cerca di acquisire un secondo punto per una pertinenza demaniale (PD) (*Errore 268*).
- Si cerca di acquisire un secondo punto per un'opera esistente (OE) (*Errore 269*).
- Si cerca di acquisire per un punto appartenente ad un'opera (OR, SE) non avente geometria circolare la dimensione del raggio (*Errore 345*).
- Il punto precedente, sulla linea di costa, coincide con l'identificativo del punto (*Errore 735*).
- Il punto successivo, sulla linea di costa, coincide con l'identificativo del punto (*Errore 735*).
- Il punto precedente, sulla linea d costa, coincide con il punto successivo (*Errore 735*).
- Non è stato specificato nessun punto nel rilievo planimetrico (*Errore 238*).
- L'identificativo dell'opera non è valido poiché già utilizzato per un'altra opera (*Errore 147*).

3.2.22 Finestra Quadro T Sezione 2

Scopo La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dell'elaborato tecnico.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco degli oggetti richiesti nell'elaborato tecnico. Per ogni oggetto sono riportate le seguenti informazioni:

- *Prefisso Oggetto*: prefisso indicante la tipologia dell'oggetto;
- *Identificativo Oggetto*: identificativo dell'oggetto;
- *Superficie Oggetto*: metri quadri di superficie richiesta ; Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Input Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.

Output Pulsante *Aggiungi Oggetto*: è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto* con i campi vuoti.

Pulsante *Modifica Oggetto*: è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto* con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'oggetto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto dalla lista.

Pulsante *Cancella
Oggetto*:

se la cancellazione è confermata, l'oggetto selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto dalla lista.



Pulsante :

È presentata la *Finestra Quadro T Sezione 1*.

Pulsante *Cancella
Dati*

se la cancellazione è confermata sono cancellate, dalla banca dati, tutte le informazioni relative all'elaborato tecnico.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.



Pulsante :

se l'elaborato tecnico è vuoto è presentata una finestra di dialogo che consente di confermare o annullare la volontà di proseguire nella navigazione. Se si decide di proseguire è presentata la *Finestra Quadro E*.

**Condizioni
errore**

- Per la domanda non sono stati specificati i dati dell'elaborato tecnico. (*Errore 174*).

3.2.23 Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del singolo oggetto dell'elaborato tecnico.

**Preparazione
dell'ambiente**

N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:

Prefisso Oggetto: prefisso che identifica la tipologia dell'oggetto. Se è modificato tutti i campi della finestra che risultano valorizzati verranno

svuotati. Il campo è disabilitato se si è in fase di modifica.

Identificativo Oggetto: identificativo associato all'oggetto. Il campo è disabilitato se non è stato specificato il prefisso dell'oggetto oppure se si è in fase di modifica. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri, di dimensione massima pari a 3, se la tipologia dell'oggetto è ZD, SP, OR, SE, CE, CS, AT, AS di dimensione massima pari a 5, se la tipologia dell'oggetto è PD, OE.

Tipologia Opera: tipologia dell'opera. Il campo va specificato solo se il prefisso dell'oggetto è PD o OE o CE o CS o SE o OR.

Superficie Oggetto: metri quadri di superficie richiesta. Il campo risulta sempre abilitato. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Volumetria: valore del volume, espresso in metri cubi, che eccede la quota di $\pm 2,70$ m in altezza e/o in profondità rispetto al piano di campagna. Il campo va specificato solo se il prefisso dell'oggetto è PD o OE o OR. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 5 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante :

è visualizzata la *Finestra Tipologia Opera* contenente l'elenco delle tipologie di opera dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. La tipologia selezionata è visualizzata nel campo corrispondente.

Il pulsante è abilitato se il prefisso dell'oggetto è PD o OE o CE o CS o SE o OR.

Pulsante *Riferimenti Catastali*:

è presentata la *Finestra Riferimenti Catastali oggetto*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati il prefisso dell'oggetto, l'identificativo dell'oggetto e la superficie; se, però il prefisso dell'oggetto è PD o OE o OR o SE o CS o CE deve essere specificato anche il campo *Tipologia Opera*.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati obbligatori ed almeno un riferimento catastale; se il prefisso dell'oggetto è PD o OE o OR o SE o CS o CE, va specificato obbligatoriamente anche il campo

Tipologia Opera.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

**Condizioni
errore**

- di
- È specificato un oggetto già specificato nel Quadro T Sezione 2 (*Errore 250*).
 - L'identificativo dell'opera non è valido poiché è già stato utilizzato per un'altra opera (*Errore 147*).

3.2.24 Finestra Riferimenti Catastali oggetto

Scopo


La finestra consente di acquisire e modificare i riferimenti catastali dell'oggetto.

**Preparazione
dell'ambiente**

N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**

È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Riferimento Catastale dell'oggetto XX YYYY

XX: prefisso dell'oggetto (ZD, SP, OE, OR, PD, AS, AT, CE, SE, CS) di cui si vogliono acquisire i riferimenti catastali.

YYYYY: progressivo/identificativo dell'oggetto di cui si vogliono acquisire i riferimenti catastali.

Codice Comune: codice del comune, appartenente all'Amministrazione competente, sul quale insiste la particella.

Sezione: codice dell'eventuale sezione censuaria del comune sulla quale insiste la particella.

Sezione Urb.: sezione urbana.

Foglio: numero del foglio di mappa sul quale insiste la particella.

Particella: numero della particella.

Denominatore: numero del denominatore. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Subalterno: numero del subalterno.

Planimetrie

File delle planimetrie associati alla porzione di pertinenza demaniale (PD) o di immobile realizzato su particella demaniale (OE), richiesta in concessione.

Riferimenti Catastali dell'oggetto XX YYYY

Elenco dei riferimenti catastali acquisiti per l'oggetto XX YYYY dove: **XX:** prefisso dell'oggetto (ZD, SP, OE, OR, PD, AS, AT, CE, SE, CS) di cui si vogliono acquisire i riferimenti catastali.

YYYYY: progressivo/identificativo dell'oggetto di cui si vogliono acquisire i riferimenti catastali.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	<p>il riferimento catastale specificato per l'oggetto è aggiunto alla lista dei riferimenti catastali.</p> <p>Il pulsante è abilitato se il riferimento catastale specificato è corretto sulla base delle seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona Demaniale (ZD): devono essere specificati almeno <i>Codice Comune, Foglio e Particella</i>; • Specchio Acqueo (SP): deve essere specificato il <i>Codice Comune</i>; • Pertinenza Demaniale (PD): se di tipologia A, B o C devono essere specificati almeno <i>Codice Comune, Foglio e Particella</i>; per le altre tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato almeno il <i>Codice Comune</i>; • Opera Esistente (OE): se di tipologia A, B o C devono essere specificati almeno <i>Codice Comune, Foglio e Particella</i>; per le altre tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato almeno il <i>Codice Comune</i>; • Ormezzio singolo (AS): deve essere specificato il <i>Codice Comune</i>; • Ancoraggio e ormezzio a banchine e moli (AT): deve essere specificato il <i>Codice Comune</i>; • Fattispecie (CE): deve essere specificato almeno il <i>Codice Comune</i>; • Cartelloni e insegne (CS): devono essere specificati almeno <i>Codice Comune, Foglio e Particella</i>; • Opere di sostegno (SE): se di tipologie A, B o C devono essere specificati almeno <i>Codice Comune, Foglio e Particella</i>; per le altre tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato almeno il <i>Codice Comune</i>; • Opere da realizzare (OR): se di tipologia A, B o C devono essere specificati almeno <i>Codice Comune, Foglio e Particella</i>; per le altre tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato almeno il <i>Codice Comune</i>.

Pulsante <i>Acquisisci</i> :	<p>è visualizzata la finestra di dialogo standard per l'acquisizione di un file. Il file immagine selezionato è aggiunto all'elenco delle planimetrie.</p> <p>Il pulsante è abilitato se il prefisso dell'oggetto è PD o OE e la tipologia è A, B o C e sono stati specificati i campi Codice Comune, Foglio e Particella.</p>
Pulsante <i>Cancella Planimetria</i> :	<p>se la cancellazione è confermata, il file selezionato è cancellato dalla lista.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un file dalla lista.</p>
Pulsante <i>Cancella</i> :	<p>se la cancellazione è confermata è cancellato dalla lista il riferimento catastale selezionato ed i file delle planimetrie eventualmente collegati.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un riferimento catastale dalla lista.</p>
Pulsante <i>Annulla</i> :	<p>I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 2 - Oggetto Richiesto</i>.</p>
Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	<p>se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 2 - Oggetto Richiesto</i>.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un riferimento catastale.</p>

Condizioni di errore • Se l'immobile di interesse catastale è richiesto parzialmente occorre fornire il file immagine della planimetria, rappresentante la porzione richiesta (*Errore 502*).

3.2.25 Finestra Quadro E

Scopo	La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati del domicilio eletto per la domanda.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Domiciliatario soggetto fisico

Codice fiscale: codice fiscale del domiciliatario rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Cognome: cognome del domiciliatario. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (È, Ì, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, Ë, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ' , Ç)}.

Nome: nome del domiciliatario. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (È, Ì, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, Ë, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ' , Ç)}.

Domiciliatario soggetto diverso da persona fisica

Codice fiscale: codice fiscale del domiciliatario.

Ragione sociale/Denominazione: ragione sociale o denominazione del domiciliatario.

Denominazione abbreviata: eventuale denominazione abbreviata del domiciliatario.

Domicilio

Comune di residenza/Sede Legale: comune di residenza o sede legale del domiciliatario.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del domiciliatario. Il campo è di solo output.

Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del domiciliatario. Il campo è di solo output.

Frazione: frazione di residenza del domiciliatario.

Indirizzo: indirizzo di residenza del domiciliatario.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo di residenza del domiciliatario.

Telefono:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Fax:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

E-mail: indirizzo e-mail del domiciliatario.

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante  della sezione **Domicilio**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

il comportamento sarà diverso a seconda dei casi:

- Domanda D1 per consegna: è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2*
- Domanda D1 per concessione con durata inferiore a 6 giorni: è presentata la *Finestra Quadro US*.
- Domanda D1 per concessione con durata compresa tra 6 e 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda*.
- Domanda D1 per concessione con durata maggiore di 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2*.

I dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati; se si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per la richiesta di concessione è presentata la *Finestra Elenco Procuratori*, se, invece, si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per la richiesta di consegna è presentata la *Finestra Quadro UI*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso da persona fisica.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante :

se si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per la richiesta di concessione è presentata la *Finestra Elenco Procuratori*, se, invece, si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per la richiesta di consegna è presentata la *Finestra Quadro UI*. I dati modificati e non confermati non sono salvati.

Condizioni di errore

- Codice fiscale non corretto (*Errore 18*).
- Recapito telefonico incompleto (*Errore 207*).
- Recapito fax incompleto (*Errore 29*).
- Domiciliatario soggetto fisico: Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (*Errore 23*).
- Sono stati specificati sia i dati del domiciliatario soggetto fisico che quelli del domiciliatario diverso da persona fisica (*Errore 136*).

3.2.26 Finestra Elenco Procuratori

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un procuratore per un soggetto fisico.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D1 - Elenco Procuratori

Procuratori

Cognome	Nome	N° Procura	Data Procura

La finestra contiene l'elenco dei procuratori dei soggetti fisici relazionati alla Domanda di Rilascio Concessione oggetto di acquisizione. Per ogni procuratore sono riportate le seguenti informazioni:

- *Cognome*: cognome del procuratore.
- *Nome*: nome del procuratore.
- *N° Procura*: numero della procura.
- *Data Procura*: data in cui è stata conferita la procura.

Input Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.

Output

Pulsante <i>Aggiungi</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro P</i> con i campi vuoti.
Pulsante <i>Modifica</i> :	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro P</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.</p>
Pulsante <i>Cancella</i> :	<p>se la cancellazione è confermata, il procuratore selezionato è cancellato.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.</p>
Pulsante :	è presentata la <i>Finestra Quadro E</i> .

Pulsante :

il comportamento sarà diverso a seconda delle situazioni:

- Uso specificato nella *Finestra Quadro US* è 'Diporto Nautico': è presentata la *Finestra Quadro S*;
- Uso specificato nella *Finestra Quadro US* è diverso da 'Diporto Nautico': è presentata la *Finestra Quadro AO*.

Il pulsante è abilitato se la durata della domanda, specificata nella *Finestra Quadro Principale*, è maggiore di 30 giorni.

Condizioni di errore di N.A.

3.2.27 Finestra Quadro P

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare i dati del procuratore.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati anagrafici

Codice fiscale: codice fiscale del procuratore rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla residenza altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: *Data di nascita*, *Sesso*, *Comune (o Stato Estero) di nascita*, *C.A.P.* e *Provincia*.

Cognome: cognome del procuratore. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (Ë, Ì, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.

Nome: nome del procuratore. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (Ë, Ì, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.

Data di nascita: data di nascita del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Sesso: sesso del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

Cittadinanza: cittadinanza del procuratore.

Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l'acquisizione del codice fiscale.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Residenza Anagrafica

Comune (o Stato Estero) di residenza: comune o stato estero di residenza del procuratore.

C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.

Frazione (o Comune Estero) di residenza: frazione o comune estero di residenza del procuratore.

Indirizzo: indirizzo di residenza del procuratore.

Numero civico: numero civico dell'indirizzo di residenza del procuratore.

Telefono:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Fax:

Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

E-mail: indirizzo e-mail del procuratore.


Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante  della sezione **Dati Anagrafici:**

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante  della sezione **Residenza Anagrafica:**

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori*.

Pulsante *Dati Procura*:

è presentata la *Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)* con i campi vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della procura sono stati già specificati.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori del quadro.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed è* presentata la *Finestra Elenco Procuratori*; il procuratore acquisito è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori del quadro nonchè se sono stati specificati i dati obbligatori della procura.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Condizioni di errore

- Codice fiscale non corretto (*Errore 18*).
- Soggetto Minorenne (*Errore 20*).
- Recapito telefonico incompleto (*Errore 207*).
- Recapito fax incompleto (*Errore 29*).
- Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (*Errore 23*).

3.2.28 Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della procura.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati della Procura

Procura N.: numero che identifica la procura.

Del: data in cui è stata conferita la procura, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Soggetti che conferiscono la procura

Elenco dei soggetti fisici che conferiscono la procura. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto fisico che conferisce la procura;

Cognome: cognome del soggetto fisico che conferisce la procura;

Nome: nome del soggetto fisico che conferisce la procura.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante *Aggiungi:*

Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei conferenti la procura.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente la procura dalla lista.

Pulsante *Cancella:*

se la cancellazione è confermata, dalla lista l'elemento selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente procura dalla lista.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro P*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro P*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Condizioni di errore

- Data della procura non valida (*Errore 1*).
- Si cerca di acquisire la procura quando non sono stati specificati richiedenti per la domanda (*Errore 173*).
- Il conferente procura è già stato specificato (*Errore 736*).

3.2.29 Finestra Quadro AO

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare la motivazione per cui è richiesta la immediata occupazione e l'esecuzione dei lavori necessari.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene i seguenti campi :

Motivazione: motivazione di anticipata occupazione dei beni richiesti in concessione.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante :

è presentata la *Finestra Elenco Procuratori*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed* è presentata la *Finestra Quadro S*.

Pulsante *Cancella Dati*:

Il pulsante è abilitato se risulta specificata la motivazione di anticipata occupazione.

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati.

Pulsante :

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

è presentata la *Finestra Quadro S*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Condizioni di errore di N.A.

3.2.30 Finestra Quadro S

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni relative ai periodi di stagionalità ovvero alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di domanda di concessione.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

The screenshot shows a software window titled "Modello Domanda D1 - Quadro S". The window has a blue header bar with the text "Quadro S" and "STAGIONALITA'". Below the header, there is a section titled "Stagionalità Domanda". This section contains two date input fields, one labeled "Dal" and one labeled "Al", both with a red asterisk indicating they are required. To the right of these fields is an "Aggiungi" button. Below the "Stagionalità Domanda" section is a table titled "Periodi Stagionalità". The table has two columns, "Dal" and "Al", and several empty rows for data entry. To the right of the table is a "Cancella" button. At the bottom of the window, there are five buttons: a left-pointing arrow, a button labeled "Conferma Dati", a button labeled "Cancella Dati", a right-pointing arrow, and a double arrow button.

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Stagionalità Domanda

Elenco dei periodi di stagionalità in cui si avrà l'effettiva utilizzazione del bene oggetto di domanda. Per ogni periodo sono riportate:

Dal: data di inizio del periodo di stagionalità, espressa nel formato gg/mm/aaaa;

Al: data di fine del periodo di stagionalità, espressa nel formato gg/mm/aaaa.



Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output Pulsante *Aggiungi*: il periodo di stagionalità specificato è aggiunto alla lista dei Periodi Stagionalità.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un periodo di stagionalità.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata, il periodo selezionato

	<p>è cancellato dalla lista Periodi Stagionalità.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un periodo di stagionalità dalla lista.</p> <p>il comportamento sarà diverso a seconda dell'uso specificato nella <i>Finestra Quadro US</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Uso specificato nella <i>Finestra Quadro US</i> è 'Diporto Nautico': è presentata la <i>Finestra Elenco Procuratori</i>; ○ Uso specificato nella <i>Finestra Quadro US</i> è diverso da 'Diporto Nautico': è presentata la <i>Finestra Quadro AO</i>. <p>I dati modificati e non confermati non sono salvati.</p>
Pulsante  :	
Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	<p>se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati <i>ed</i> è presentata la <i>Finestra Quadro UI</i>.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un periodo di stagionalità.</p>
Pulsante <i>Cancella Dati</i> :	<p>se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati.</p> <p>Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.</p>
Pulsante  :	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro UI</i>; i dati modificati e non confermati non sono salvati.</p>

Condizioni di errore	<ul style="list-style-type: none"> • Data <i>dal</i> non significativa (<i>Errore 1</i>). • Data <i>al</i> non significativa (<i>Errore 1</i>). • Data di fine periodo minore o uguale di data di inizio periodo (<i>Errore 138</i>). • Periodo di stagionalità già specificato (<i>Errore 248</i>).
-----------------------------	--

3.2.31 Finestra Quadro UI

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni integrative relative alla concessione/consegna richiesta.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Posti Barca Disponibili per l'intero anno

fino a 6 m: posti barca, fino a 6 m disponibili per l'intero anno. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

da 6,01 m a 7,5 m: posti barca, da 6,01 a 7,5 m disponibili per l'intero anno. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

da 7,51 m a 12 m: posti barca, da 7,51 a 12 m disponibili per l'intero anno. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

da 12,01 m a 18 m: posti barca, da 12,01 a 18 m disponibili per l'intero anno. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

da 18,01 m a 24 m: posti barca, da 18,01 a 24 m disponibili per l'intero anno. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

oltre 24 m: posti barca, oltre 24 m disponibili per l'intero anno. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

Numero posti barca disponibili per periodi limitati: numero posti barca disponibili per periodi limitati. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

Accesso imbarcazioni lunghezza massima m: lunghezza massima delle imbarcazioni cui è consentito l'accesso. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.

Fondale in banchina da m profondità minima del fondale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 3.

Fondale in banchina a m profondità massima del fondale. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 3.

Informazioni barca



La sezione, abilitata solo se l'amministrazione competente per la domanda è il Magistrato alle Acque, si compone dei seguenti campi:

Targa barca: targa o contrassegno della barca.

Tipo barca: tipologia della barca.


Lunghezza barca: lunghezza della barca. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Larghezza della barca: larghezza della barca. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.		
Parametri	N.A.		
Output			
	Pulsante 	:	se si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per richiesta di concessione è presentata la <i>Finestra Quadro S</i> , se, invece, si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per richiesta di consegna è presentata la <i>Finestra Quadro E</i> . I dati modificati e non confermati non sono salvati.
	Pulsante <i>Conferma Dati:</i>		se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati <i>ed</i> è presentata la <i>Finestra Elenco Domande acquisite</i> . Il pulsante è abilitato se risulta specificata almeno un'informazione.
	Pulsante <i>Cancella Dati:</i>		se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati. Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
	Pulsante 	:	Il pulsante è disabilitato.
Condizioni di errore	N.A.		

3.2.32 Finestra Comuni

Scopo	La finestra consente di selezionare dalla lista il comune o lo stato estero di interesse.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri. Per ogni elemento della lista è riportato:

- *Denominazione*: denominazione del comune italiano o dello stato estero;
- *Sigla Provincia*: sigla della provincia. Il campo è specificato solo in corrispondenza dei comuni italiani.


Input	Selezionare il comune di interesse utilizzando il mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Ok</i> :	la selezione effettuata è confermata. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento dalla lista.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	è chiusa la <i>Finestra Comuni</i> e l'eventuale selezione è annullata.
Condizioni di errore	N.A.	

3.2.33 Finestra Tipologia Opera

Scopo	La finestra consente di selezionare dalla lista la tipologia di interesse.
Preparazione dell'ambiente	N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**

È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco delle tipologie. Per ogni elemento della lista è riportato:

- *Codice*: codice associato alla tipologia;
- *Descrizione*: descrizione della tipologia.

Input

Selezionare la tipologia di interesse utilizzando il mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante *Ok*:

la selezione effettuata è confermata.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento dalla lista.

Pulsante *Annulla*:

è chiusa la *Finestra Tipologia Opera* e l'eventuale selezione è annullata.

Condizioni di errore N.A.

3.2.34 Finestra Report Errori

Scopo


La finestra consente di visualizzare gli errori riscontrati durante il processo di controllo della domanda acquisita.

**Preparazione
dell'ambiente**

N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**

È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco delle anomalie riscontrate durante il processo di controllo dei dati della domanda.

Input	Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Stampa</i> :	è visualizzata la finestra di dialogo standard per la selezione della stampante. Il report degli errori visualizzato è stampato su supporto cartaceo.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	è chiusa la <i>Finestra Report Errori</i> .
Condizioni di errore	di N.A.	

3.3 Report Modello Domanda D1

Il report contiene tutte le informazioni presenti nella stampa di un Modello Domanda D1 acquisito con l'applicativo Do.Ri..

Intestazione ⁽¹⁾

Bollo

Sistema Informativo Demanio marittimo

Modello Domanda D1

Amministrazione Competente: ⁽²⁾

Quadro Principale	DOMANDA DI RILASCIO CONCESSIONE E DI EVENTUALE CONTESTUALE ANTICIPATA OCCUPAZIONE - RICHIESTA DI DESTINAZIONE DI ZONE DEMANIALI MARITTIME AD ALTRI USI PUBBLICI
Codice Fiscale del richiedente: ⁽³⁾	
Durata (Anni - Mesi - Giorni): ⁽⁴⁾ Decorrenza: ⁽⁵⁾	
Concessione Oggetto di Rinnovo Amministrazione che ha rilasciato il ⁽⁶⁾ titolo: Numero Concessione: ⁽⁷⁾ Anno ⁽⁸⁾ Tipo Concessione: ⁽⁹⁾ Concessione:	
Estremi Domanda Precedente Amministrazione a cui è stata presentata: ⁽¹⁰⁾ Numero di protocollo: ⁽¹¹⁾ Data: ⁽¹²⁾	
QUADRI BASE COMPILATI [] RF RICHIEDENTE - persona fisica ⁽¹³⁾ [] RD RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica ⁽¹⁴⁾ [] AR AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE ⁽¹⁵⁾ [] US USO E SCOPI ⁽¹⁶⁾ [] T DATI TECNICI ⁽¹⁷⁾ [] D DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA ⁽¹⁸⁾ QUADRI FACOLTATIVI COMPILATI [] E ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE ⁽¹⁹⁾ [] P PROCURATORE ⁽²⁰⁾ [] AO ANTICIPATA OCCUPAZIONE ⁽²¹⁾ [] S STAGIONALITA' ⁽²²⁾ [] UI ULTERIORI INFORMAZIONI ⁽²³⁾	
Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere. Luogo e data FIRMA _____	
Spazio riservato all'ufficio Numero di protocollo: Codice Amministrazione - Codice AOO - Nr. Registrazione ⁽²⁴⁾ Data registrazione: ⁽²⁵⁾ FIRMA DEL RESPONSABILE _____	

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
1	Denominazione dell'Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.
2	Amministrazione competente per la domanda di rilascio concessione/consegna.
3	Codice fiscale del primo soggetto richiedente la domanda.
4	Durata della domanda espressa in anni, mesi e giorni.
5	Data indicativa di decorrenza della concessione/consegna.
6	Amministrazione competente per la concessione che si intende rinnovare con la domanda.
7	Numero della concessione che si intende rinnovare con la domanda.
8	Anno della concessione che si intende rinnovare con la domanda.
9	Tipo della concessione che si intende rinnovare con la domanda.
10	Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.
11	Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice dell'Amministrazione, dal codice dell'Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di registrazione.
12	Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaa-mm-gg.\
13	È riportata una 'X' se il Quadro RF risulta compilato.
14	È riportata una 'X' se il Quadro RD risulta compilato.
15	È riportata una 'X' se il Quadro AR risulta compilato; il seguente quadro al momento non è presente tra i quadri che compongono il Modello Domanda D1.
16	È riportata una 'X' se il Quadro US risulta compilato.
17	È riportata una 'X' se il Quadro T risulta compilato.
18	È riportata una 'X' se il Quadro D risulta compilato.
19	È riportata una 'X' se il Quadro E risulta compilato.
20	È riportata una 'X' se il Quadro P risulta compilato.
21	È riportata una 'X' se il Quadro AO risulta compilato.
22	È riportata una 'X' se il Quadro S risulta compilato.
23	È riportata una 'X' se il Quadro UI risulta compilato.
24	Numero di protocollo attribuito dall'Amministrazione competente alla domanda di rilascio concessione/consegna.
25	Data di protocollo attribuita dall'Amministrazione competente alla domanda di rilascio

ID	DESCRIZIONE
	concessione/consegna.
26	Numero di versione dell'applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che compone il report.
27	Codice identificativo della stampa: è costituito dall'identificativo attribuito alla domanda dal sistema.
28	Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l'utente decide di creare la documentazione definitiva da consegnare all'Amministrazione.
29	Data in cui è stata eseguita la stampa.

Quadro RF⁴	RICHIEDENTE - persona fisica -	
Dati Anagrafici		
Codice Fiscale:	(30)	Sesso: (31)
Cognome:	(32)	
Nome:	(33)	
Comune (o Stato Estero) di Nascita:	(34)	
C.A.P.: (35)		Provincia: (36)
Data di Nascita: (37)		Cittadinanza: (38)
Residenza Anagrafica		
Comune (o Stato Estero) di Residenza:	(39)	
Frazione (o Comune Estero) di Residenza:	(40)	
C.A.P.:	(41)	Provincia: (42)
Indirizzo:	(43)	
Numero Civico:	(44)	
Telefono:	(45)	
Fax:	(46)	
E-mail:	(47)	

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

⁴ Il quadro è ripetuto per ogni richiedente persona fisica specificato per la domanda

ID	DESCRIZIONE
30	Codice fiscale.
31	Sesso.
32	Cognome.
33	Nome.
34	Denominazione del comune italiano o stato estero di nascita.
35	Codice di avviamento postale del comune di nascita.
36	Sigla della provincia del comune di nascita.
37	Data di nascita.
38	Cittadinanza.
39	Denominazione del comune italiano o stato estero di residenza.
40	Frazione o comune estero di residenza.
41	Codice di avviamento postale del comune di residenza.
42	Sigla della provincia del comune di residenza.
43	Indirizzo di residenza.
44	Numero civico dell'indirizzo di residenza.
45	Recapito telefonico.
46	Recapito del fax.
47	Indirizzo e-mail.

Quadro RD⁵	RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica -	
Dati Identificativi		
Codice Fiscale:		(48)
Ragione Sociale/Denominazione:		(49)
Denominazione Abbreviata:		(50)
Sede Legale		
Comune (o Stato Estero) della Sede Legale:		(51)
Frazione (o Comune Estero) della Sede Legale:		(52)
C.A.P.:	(53)	Provincia: (54)
Indirizzo:	(55)	
Numero Civico:	(56)	
Telefono:	(57)	
Fax:	(58)	
E-mail:	(59)	
Sede Secondaria		
Comune (o Stato Estero) della Sede Secondaria:		(60)
Frazione (o Comune Estero) della Sede Secondaria:		(61)
C.A.P.:	(62)	Provincia: (63)
Indirizzo:	(64)	
Numero Civico:	(65)	
Telefono:	(66)	
Fax:	(67)	
E-mail:	(68)	

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

⁵ Il quadro è ripetuto per ogni soggetto diverso da persona fisica, specificato per la domanda

Quadro RD	RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica -	
Dati Anagrafici (del rappresentante legale/titolare)		
Codice Fiscale:	(69)	Sesso (70) :
Cognome:	(71)	
Nome:	(72)	
Comune (o Stato Estero) di Nascita:	(73)	
C.A.P.:	(74)	Provincia: (75)
Data di Nascita:	(76)	Cittadinanza (77) :
Residenza Anagrafica (del rappresentante legale/titolare)		
Comune (o Stato Estero) di Residenza:	(78)	
Frazione (o Comune Estero) di Residenza:	(79)	
C.A.P.:	(80)	Provincia: (81)
Indirizzo:	(82)	
Numero Civico:	(83)	

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
48	Codice fiscale.
49	Ragione sociale o denominazione.
50	Denominazione abbreviata.
51	Denominazione del comune italiano o stato estero presso il quale è ubicata la sede legale.
52	Frazione o Comune Estero della sede legale.
53	Codice di avviamento postale del comune presso cui è ubicata la sede legale.
54	Sigla della provincia del comune presso cui è ubicata la sede legale.
55	Indirizzo della sede legale.
56	Numero civico dell'indirizzo della sede legale.
57	Recapito telefonico della sede legale.
58	Recapito del fax della sede legale.
59	Indirizzo e-mail della sede legale.
60	Denominazione del comune italiano o stato estero presso il quale è ubicata la sede secondaria.
61	Frazione o Comune Estero della sede secondaria.
62	Codice di avviamento postale del comune presso cui è ubicata la sede secondaria.
63	Sigla della provincia del comune presso cui è ubicata la sede secondaria.
64	Indirizzo della sede secondaria.
65	Numero civico dell'indirizzo della sede secondaria.
66	Recapito telefonico della sede secondaria.
67	Recapito del fax della sede secondaria.
68	Indirizzo e-mail della sede secondaria.
69	Codice fiscale del rappresentante legale.
70	Sesso del rappresentante legale.
71	Cognome del rappresentante legale.
72	Nome del rappresentante legale.
73	Comune italiano o stato estero di nascita del rappresentante legale.
74	Codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante legale.
75	Sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante legale.
76	Data di nascita del rappresentante legale.
77	Cittadinanza del rappresentante legale.
78	Comune italiano o stato estero di residenza del rappresentante legale.

ID	DESCRIZIONE
79	Frazione o comune estero di residenza del rappresentante legale.
80	Codice di avviamento postale del comune di residenza del rappresentante legale.
81	Sigla della provincia del comune di residenza del rappresentante legale.
82	Indirizzo di residenza del rappresentante legale.
83	Numero civico dell'indirizzo di residenza del rappresentante legale.

Quadro AR ⁶	AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Dati Identificativi	
Codice Fiscale: ⁽⁸⁴⁾	
Denominazione (per esteso) dell'Amministrazione: ⁽⁸⁵⁾	
Denominazione d ⁽⁸⁶⁾ Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio:	
Denominazione Abbreviata: ⁽⁸⁷⁾	
Sede Legale	
Comune della sede del Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio: ⁽⁸⁸⁾	
Frazione della sede: ⁽⁸⁹⁾	
C.A.P.: ⁽⁹⁰⁾	Provincia: ⁽⁹¹⁾
Indirizzo: ⁽⁹²⁾	
Numero Civico: ⁽⁹³⁾	
Telefono: ⁽⁹⁴⁾	
Fax: ⁽⁹⁵⁾	
E-mail: ⁽⁹⁶⁾	

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

⁶ Il quadro è ripetuto per ogni amministrazione pubblica richiedente

Quadro AR	AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Dati Anagrafici (del rappresentante legale o delegato)	
Codice Fiscale: ⁽⁹⁷⁾	Sesso: ⁽⁹⁸⁾
Cognome: ⁽⁹⁹⁾	
Nome: ⁽¹⁰⁰⁾	
Comune (o Stato Estero) di Nascita: ⁽¹⁰¹⁾	
C.A.P.: ⁽¹⁰²⁾	Provincia: ⁽¹⁰³⁾
Data di Nascita: ⁽¹⁰⁴⁾	Cittadinanza: ⁽¹⁰⁵⁾
Incarico rivestito c/o Amministrazione	
Incarico rivestito c/o Amministrazione: ⁽¹⁰⁶⁾	
Estremi atto conferimento poteri per l'espletamento del presente procedimento ⁽¹⁰⁷⁾	
Tipo:	
Numero:	Data:

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
84	Codice fiscale dell'amministrazione richiedente.
85	Denominazione dell'amministrazione richiedente.
86	Denominazione del Dipartimento/unità/Sezione/ufficio richiedente.
87	Denominazione abbreviata dell'amministrazione richiedente.
88	Comune della sede legale dell'amministrazione richiedente.
89	Frazione della sede legale dell'amministrazione richiedente.
90	Codice di avviamento postale del comune presso cui è ubicata la sede legale.
91	Sigla della provincia del comune presso cui è ubicata la sede legale.
92	Indirizzo della sede legale.
93	Numero civico dell'indirizzo della sede legale.
94	Recapito telefonico della sede legale.
95	Recapito del fax della sede legale.
96	Indirizzo e-mail della sede legale.
97	Codice fiscale del rappresentante legale.
98	Sesso del rappresentante legale.
99	Cognome del rappresentante legale.
100	Nome del rappresentante legale.
101	Comune italiano o stato estero di nascita del rappresentante legale.
102	Codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante legale.
103	Sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante legale.
104	Data di nascita del rappresentante legale.
105	Cittadinanza del rappresentante legale.
106	Incarico rivestito presso l'amministrazione richiedente
107	Estremi dell'atto con cui sono stati conferiti poteri per l'espletamento del procedimento

Quadro US	USO E SCOPI
SEZIONE 1 - Uso	
Uso:	(108)
Categoria:	(109)

SEZIONE 2 - Scopi	
ZD	(110)
Superficie	(111)
:	
Scopi:	(112)
SP	(113)
Superficie	(114)
:	
Scopi:	(115)
OE	(116)
Superficie	(117)
:	
Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera:	(118)
Scopi:	(119)
PD	(120)
Superficie	(121)
:	
Eventuali segnalazioni sullo stato dell'opera:	(122)
Scopi:	(123)
OR	(124)
Superficie	(125)
:	
Tipo Opera:	(126)
Scopi:	(127)

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
108	Uso per cui è richiesta la concessione.
109	Categoria di uso per cui è richiesta la concessione.
110	Progressivo associato, nel rilievo, alla zona demaniale richiesta in concessione.
111	Superficie sviluppata dalla zona demaniale richiesta in concessione. Se la Domanda oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale a 30 giorni.
112	Scopi cui si vuole destinare la zona demaniale richiesta in concessione.
113	Progressivo associato, nel rilievo, allo specchio acqueo richiesto in concessione.
114	Superficie sviluppata dallo specchio acqueo richiesto in concessione. Se la Domanda oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale a 30 giorni.
115	Scopi cui si vuole destinare lo specchio acqueo richiesto in concessione.
116	Identificativo associato, nel rilievo, all'opera esistente richiesta in concessione.
117	Superficie sviluppata dall'opera esistente richiesta in concessione. Se la Domanda oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale a 30 giorni.
118	Eventuale segnalazione sullo stato dell'opera esistente.
119	Scopi cui si vuole destinare l'opera esistente richiesta in concessione.
120	Identificativo associato, nel rilievo, alla pertinenza demaniale richiesta in concessione.
121	Superficie sviluppata dalla pertinenza demaniale richiesta in concessione. Se la Domanda oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale a 30 giorni.
122	Eventuale segnalazione sullo stato della pertinenza demaniale.
123	Scopi cui si vuole destinare la pertinenza demaniale richiesta in concessione.
124	Progressivo associato, nel rilievo, all'opera da realizzare in concessione.
125	Superficie sviluppata dall'opera da realizzare richiesta in concessione. Se la Domanda oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale a 30 giorni.
126	Tipo dell'opera che si vuole realizzare.
127	Scopi cui si vuole destinare l'opera da realizzare richiesta in concessione.

Quadro D	DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL MODELLO DOMANDA	
DOCUMENTO		N. COPIE
Rilievo Planimetrico		(128)
Elaborato Tecnico		(129)
Documento ⁽¹³⁰⁾		(131)
Documento		
Documento		
.		
.		
.		

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
128	Numero di copie del Rilievo Planimetrico presentate.
129	Numero di copie dell'Elaborato Tecnico presentate.
130	Documento allegato al modello domanda.
131	Numero di copie del documento allegato al modello domanda.

Quadro T	DATI TECNICI
LOCALIZZAZIONE DOMANDA	
Coordinata Nord:	(132)
Coordinata Est :	(133)

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
132	Coordinata Nord del punto che localizza la domanda sul territorio.
133	Coordinata Est del punto che localizza la domanda sul territorio.

Quadro T ⁷				DATI TECNICI																
Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO																				
Id Punto ⁸	V ₀	V ₁	V ₂	V ₃											V ₄	V ₅	V ₆	V ₇	V ₈	V ₉
				C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀	C ₁₁						
(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)

Albo Iscrizione	(155)	Numero Iscrizione	(156)
Provincia	(157)	Data Rilievo	(158)

FIRMA DEL TECNICO

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

⁷ presente solo se la durata della domanda è maggiore di 30 giorni

⁸ i punti vengono stampati, per ciascun oggetto, secondo l'ordine di chiusura indicato

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
134	Identificativo numerico associato al punto battuto.
135	Prefisso dell'oggetto al quale il punto si riferisce.
136	Identificativo dell'oggetto al quale il punto si riferisce.
137	Metodo di rilievo: CC (Coordinate Cartesiane), CP (Coordinate Polari), DI (Distanze), GB (Gauss-Boaga), CG (Coordinate Geografiche).
138	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata nord del primo punto di riferimento. Metodo Gauss-Boaga: Coordinata nord del punto. Metodo Coordinate Geografiche: Latitudine nord del punto. Metodo Coordinate Polari: Coordinata nord del primo punto di riferimento. Metodo Distanze: Coordinata nord del primo punto di riferimento.
139	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata est del primo punto di riferimento. Metodo Gauss-Boaga: Coordinata est del punto. Metodo Coordinate Geografiche: Longitudine est del punto. Metodo Coordinate Polari: Coordinata est del primo punto di riferimento. Metodo Distanze: Coordinata est del primo punto di riferimento.
140	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Indica se il primo punto di riferimento è utilizzato per l'orientamento a nord degli assi. Metodo Coordinate Polari: Indica se il primo punto di riferimento è utilizzato per l'orientamento a nord degli assi. Metodo Distanze: Distanza dal primo punto di riferimento.
141	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Distanza dal primo punto di riferimento alla stazione. Metodo Coordinate Polari: Distanza dal primo punto di riferimento alla stazione. Metodo Distanze: Coordinata nord del secondo punto di riferimento.
142	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata nord del secondo punto di riferimento. Metodo Coordinate Polari: Coordinata nord del secondo punto di riferimento. Metodo Distanze: Coordinata est del secondo punto di riferimento.
143	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata est del secondo punto di riferimento. Metodo Coordinate Polari: Coordinata est del secondo punto di riferimento. Metodo Distanze: Distanza dal secondo punto di riferimento.
144	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Indica se il secondo punto di riferimento è utilizzato per l'orientamento a nord degli assi. Metodo Coordinate Polari: Indica se il secondo punto di riferimento è utilizzato per l'orientamento a nord degli assi.

ID	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Distanze: Posizione rispetto all'allineamento primo punto – secondo punto: D – Destra, S – Sinistra.
145	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Distanza dal secondo punto di riferimento alla stazione. Metodo Coordinate Polari: Distanza dal secondo punto di riferimento alla stazione.
146	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Posizione rispetto all'allineamento primo punto – secondo punto: D – Destra , S – Sinistra. Metodo Coordinate Polari: Posizione rispetto all'allineamento primo punto – secondo punto.
147	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata X del punto. Metodo Coordinate Polari: Distanza.
148	<ul style="list-style-type: none"> Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata Y del punto. Metodo Coordinate Polari: Angolo.
149	Prefisso dell'oggetto su cui è posizionato il punto.
150	<p>Descrizione d particolari informazioni legate al punto. A seconda del tipo di oggetto di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifica se c'è richiesta della totalità dell'opera esistente (OE) o della pertinenza demaniale o di una sua parte; - identifica se la fattispecie (CE) sporge o si interra nella zona oppure emerge o si immerge nello specchio; - identifica se il punto della zona demaniale (ZD) o dello specchio acqueo (SP) coincide con la linea di costa.
151	B se il punto è il baricentro di un'opera di sostegno (SE) ad una fattispecie (CE), 0 altrimenti.
152	<p>Identificativo dell'oggetto su cui ricade l'opera da realizzare (OR) se il punto appartiene ad OR.</p> <p>Identificativo del punto precedente, se il punto è il punto centrale del tratto di costa e appartiene a ZD o SP.</p>
153	<p>Raggio dell'opera da realizzare o dell'opera di sostegno se di geometria circolare;</p> <p>Dimensione dell'opera, se il punto appartiene a CE, CS, AT, AS.</p> <p>Identificativo del punto successivo, se il punto è il punto centrale del tratto di costa e appartiene a ZD o SP.</p>
154	<p>Quota del punto rappresentativo di fattispecie (CE).</p> <p>Dimensione del cavo di ormeggio, espressa in metri, se ormeggio singolo (AS);</p> <p>Dimensione dell'opera, espressa in metri, se ancoraggio e ormeggio a banchine e moli (AT).</p>
155	Albo cui è iscritto il tecnico che ha eseguito il rilievo planimetrico.
156	Numero di iscrizione all'albo.
157	Provincia di iscrizione all'albo.
158	Data in cui è stato eseguito il rilievo planimetrico.

Quadro T ⁹		DATI TECNICI								
Sezione 2 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ELABORATO TECNICO										
Prefiss o Oggetto	Prefisso/ Identificati vo Oggetto	Tipologia Opera	Superfici e (mq)	Volumetria oggetto ± 2.70 m (mc)	RIFERIMENTI CATASTALI					
					Codice Comune	Sezione	Foglio	Particella	Denominator e	Subalterno
(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)

Albo Iscrizione	(170)	Numero Iscrizione	(171)
Provincia	(172)	Data Rilievo	(173)

FIRMA DEL TECNICO

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

⁹ presente solo se la durata della domanda è maggiore di 30 giorni

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
159	Prefisso dell'oggetto.
160	Identificativo associato all'oggetto.
161	Tipologia dell'opera.
162	Superficie dell'oggetto richiesto in concessione.
163	Volumetria del bene che eccede i $\pm 2,70$ m in altezza o in profondità.
164	Codice comune ed eventuale sezione censuaria sul quale insiste il bene.
165	Sezione urbana.
166	Numero del foglio sul quale insiste la particella di interesse.
167	Numero della particella.
168	Denominatore associato alla particella.
169	Numero di subalterno.
170	Albo di iscrizione del tecnico che ha eseguito il rilievo per l'elaborato tecnico.
171	Numero di iscrizione all'albo.
172	Provincia di iscrizione all'albo.
173	Data in cui è stato eseguito il rilievo per l'elaborato tecnico.

Quadro E	ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE
Dati identificativi del domiciliatario (nel caso si elegga domicilio presso soggetto persona fisica)	
Codice Fiscale:	(174)
Cognome:	(175)
Nome:	(176)
Dati identificativi del domiciliatario (nel caso si elegga domicilio presso soggetto diverso da persona fisica)	
Codice Fiscale:	(177)
Ragione Sociale/Denominazione:	(178)
Denominazione Abbreviata:	(179)
Domicilio	
Comune di Residenza/Sede Legale:	(180)
Frazione:	(181)
C.A.P.:	(182)
Indirizzo:	(184)
Numero Civico:	(185)
Telefono:	(186)
Fax:	(187)
E-mail:	(188)
Provincia:	(183)

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
174	Codice fiscale del domiciliatario se soggetto fisico.
175	Cognome del domiciliatario se soggetto fisico.
176	Nome del domiciliatario se soggetto fisico.
177	Codice fiscale del domiciliatario se soggetto diversa da persona fisica.
178	Ragione sociale o denominazione del domiciliatario se soggetto diversa da persona fisica.
179	Denominazione abbreviata del domiciliatario se soggetto diversa da persona fisica.
180	Denominazione del comune italiano o stato estero di residenza.
181	Frazione o comune estero di residenza.
182	Codice di avviamento postale del comune di residenza.
183	Sigla della provincia del comune di residenza.
184	Indirizzo di residenza.
185	Numero civico dell'indirizzo di residenza.
186	Recapito telefonico.
187	Recapito del fax.
188	Indirizzo e-mail.

Quadro P¹⁰	PROCURATORE	
Dati anagrafici del procuratore		
Codice Fiscale:	(189)	Sesso (190) :
Cognome:	(191)	
Nome:	(192)	
Comune (o Stato Estero) di Nascita:	(193)	
C.A.P.:	(194)	Provincia: (195)
Data di Nascita:	(196)	Cittadinanza (197) :
Residenza anagrafica del procuratore		
Comune (o Stato Estero) di Residenza:	(198)	
Frazione (o Comune Estero) di Residenza:	(199)	
C.A.P.:	(200)	Provincia: (201)
Indirizzo:	(202)	
Numero Civico:	(203)	
Telefono:	(204)	
Fax:	(205)	
E-mail:	(206)	

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

¹⁰ il quadro è ripetuto per ogni procuratore eletto per la domanda

Quadro P	PROCURATORE
Dati della procura	
Giusta Procura n.:	(207) Del: (208)
Dati del/dei soggetto/i che conferisce/scono la procura	
Codice Fiscale:	(209)
Cognome:	(210)
Nome:	(211)
Codice fiscale:	
Cognome:	
Nome:	
Codice fiscale:	
Cognome:	
Nome:	
Codice fiscale:	
Cognome:	
Nome:	
Codice fiscale:	
Cognome:	
Nome:	
Codice fiscale:	
Cognome:	
Nome:	

FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
189	Codice fiscale.
190	Sesso.
191	Cognome.
192	Nome.
193	Denominazione del comune italiano o stato estero di nascita.
194	Codice di avviamento postale del comune di nascita.
195	Sigla della provincia del comune di nascita.
196	Data di nascita.
197	Cittadinanza.
198	Denominazione del comune italiano o stato estero di residenza.
199	Frazione o comune estero di residenza.
200	Codice di avviamento postale del comune di residenza.
201	Sigla della provincia del comune di residenza.
202	Indirizzo di residenza.
203	Numero civico dell'indirizzo di residenza.
204	Recapito telefonico.
205	Recapito del fax.
206	Indirizzo e-mail.
207	Numero della procura.
208	Data della procura.
209	Codice fiscale del soggetto fisico che ha conferito la procura.
210	Cognome del soggetto fisico che ha conferito la procura.
211	Nome del soggetto fisico che ha conferito la procura.

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
212	Motivazione per cui è richiesta l'anticipata occupazione della concessione.

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
213	Data di inizio del periodo di stagionalità della concessione.
214	Data di fine del periodo di stagionalità della concessione.

Quadro UI	ULTERIORI INFORMAZIONI			
Posti barca				
NUMERO POSTI BARCA DISPONIBILI PER L'INTERO ANNO				
fino a 6 m:	(215)	da 12,01 m a 18 m:	(216)	
da 6,01 m a 7,5 m:	(217)	da 18,01 m a 24 m:	(218)	
da 7,51 m a 12 m:	(219)	oltre 24 m:	(220)	
NUMERO POSTI BARCA DISPONIBILI PER PERIODI LIMITATI: (221)				
ACCESSO IMBARCAZIONI LUNGHEZZA MASSIMA: m (222)				
FONDALE IN BANCHINA	Da m:	(223)	A m:	(224)
Informazioni barca				
Targa o Contrassegno Barca: (225)				
Tipo Barca: (226)				
Lunghezza Barca: (227)		Larghezza Barca: (228)		


FIRMA

Do.Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
-------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
215	Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza fino a 6 m.
216	Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 12,01 m a 18 m.
217	Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 6,01 m a 7,5 m.
218	Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 18,01 m a 24 m.
219	Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 7,51 m a 12 m.
220	Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza oltre 24 m.
221	Numero di posti barca disponibili per periodi limitati.
222	Lunghezza delle imbarcazioni a cui è consentito l'accesso.
223	Valore minimo del fondale in banchina.
224	Valore massimo del fondale in banchina.
225	Targa o contrassegno della barca.
226	Tipo della barca.
227	Lunghezza della barca.
228	Larghezza della barca.



La finestra contiene l'elenco delle Domande di Rinnovo Concessione acquisite con il Sistema *Do.Ri.*. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:

- *Identificativo*: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla domanda.
- *Data Domanda*: data di acquisizione della domanda.
- *Numero Concessione*: numero della concessione oggetto di rinnovo.
- *Anno Concessione*: anno della concessione oggetto di rinnovo.
- *Tipo Concessione*: tipologia della concessione oggetto di rinnovo.
- *Amministrazione*: tipologia dell'amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo.
- *Sede*: sede dell'amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo.

Input

Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante *Inserisci*: è presentata la *Finestra Quadro Principale* con i campi vuoti.

Pulsante *Modifica*: è presentata la *Finestra Quadro Principale* con i campi della finestra valorizzati con i dati generali della domanda di rinnovo selezionata.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata è cancellata, dalla banca dati, la domanda selezionata dalla lista.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una

		domanda dalla lista.
	Pulsante <i>Stampa</i>:	<p>è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della domanda di rinnovo selezionata dalla lista. Il report prodotto è strutturato come riportato nel § 3.5</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Genera File</i>:	<p>Consente di creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa) da consegnare all'amministrazione competente nonché di generare il solo file XML di prova. Il file XML viene creato e archiviato nella cartella <i>D2_Identificativo</i> dove <i>Identificativo</i> è il numero di identificazione attribuito alla domanda di rinnovo e visualizzato nella <i>Finestra Elenco Domande di rinnovo acquisite</i>. Se, in fase di installazione, si sceglie di archiviare il programma <i>Do.Ri.</i> nella directory standard, la cartella di interesse sarà posizionata nella directory <i>C\Programmi\DoRi\Database</i>.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
Condizioni di errore	di	N.A.

3.4.2 Finestra Quadro Principale

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello Domanda D2.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la Domanda.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo concessorio. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Codice fiscale del richiedente*: codice fiscale del soggetto che ha richiesto il rinnovo della concessione.

Sezione concessione oggetto di rinnovo

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la concessione oggetto di rinnovo. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la concessione oggetto di rinnovo e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Numero Concessione*: numero della concessione oggetto di rinnovo.
- *Anno Concessione*: anno della concessione oggetto di rinnovo, espresso nel formato aaaa.
- *Tipo Concessione*: tipologia della concessione oggetto di rinnovo.
- *Durata*: durata della concessione. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.

Sezione domanda precedente

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la domanda precedente.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la domanda precedente. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la domanda precedente e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Numero Protocollo - Amministrazione*: codice dell'Amministrazione competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-'}.
- *Numero Protocollo - AOO*: codice dell'Area Organizzativa Omogenea riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-'}.
- *Numero Registrazione*: numero di registrazione riferito nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
- *Data*: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati. Se la durata del rinnovo è inferiore o uguale a 30 giorni viene presentata la *Finestra Quadro E*, altrimenti è presentata la *Finestra Quadro DR*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.

Pulsante :

se la durata del rinnovo è inferiore o uguale a 30 giorni viene presentata la *Finestra Quadro E*, altrimenti è presentata la *Finestra Quadro DR*. I dati modificati e non confermati non sono salvati.

Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica dei dati del quadro principale.

Condizioni di errore

- Il codice fiscale specificato non risulta corretto (*Errore 18*).
- In fase di modifica dei dati generali del Modello Domanda D2, la modifica sul campo *Durata* è inibita se la nuova durata non risulta congruente con quella specificata precedentemente (*Errore 766*).
- La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa (*Errore 1*).

- Formato anno concessione non valido (*Errore 116*).
- *Estremi domanda precedente*: la sezione è opzionale ma se si desidera compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni: *Amministrazione Competente*, *N. Registrazione* e *Data* (*Errori 7, 8, 9*).

3.4.3 Finestra Quadro DR

Scopo La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati della documentazione di corredo alla domanda.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Ulteriore Documentazione:

Documentazione allegata alla domanda:

Documento: nome del documento allegato alla domanda.

N. Copie: numero di copie in cui il documento è allegato alla domanda. Nel campo sarà possibile digitare al più due cifre.

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output Pulsante *Aggiungi* della sezione *Ulteriore Documentazione* è aggiunto alla lista dei documenti allegati il documento specificato. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un

Documentazione:

Pulsante *Cancella*
della sezione
Ulteriore
Documentazione:



Pulsante:

Pulsante *Conferma*
Dati:

Pulsante *Cancella*
Dati:



Pulsante:

documento ed il rispettivo numero di copie.

se la cancellazione è confermata, il documento selezionato è cancellato dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un documento dalla lista dei documenti allegati.

è presentata la *Finestra Quadro*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro E*.

Il pulsante è abilitato se esiste un dato da confermare.

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

è presentata la *Finestra Quadro E*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Condizioni di errore

- È specificato uno documento già presente nella lista dei documenti allegati (*Errore 285*).

3.4.4 Finestra Quadro E

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**¹¹, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.25 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della
sezione *Domicilio*:

Pulsante :

Pulsante *Conferma*
Dati:

è visualizzata la *Finestra Comuni* (Cfr. § 3.2.32) contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

il comportamento sarà diverso a seconda della durata specificata nella *Finestra Quadro Principale*:

- o Durata inferiore o uguale a 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro Principale*.

- o Durata maggiore di 30 giorni: è presentata la *Finestra Quadro DR*.

I dati modificati e non confermati non sono salvati.

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori Soggetti*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso da persona fisica.

¹¹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Elenco Procuratori Soggetti*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.4.5 Finestra Elenco Procuratori Soggetti

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**¹², l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.26 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante *Aggiungi*:

è presentata la *Finestra Quadro P* con i campi vuoti.

Pulsante *Modifica*:

è presentata la *Finestra Quadro P* con i campi della finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.

Pulsante *Cancella*:

se la cancellazione è confermata, il procuratore selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro E*.


Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

3.4.6 Finestra Quadro P¹³

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**¹⁴, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.27 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della sezione *Anagrafici*:

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante  della sezione *Residenza Anagrafica*:

è visualizzata la *Finestra Comuni* (Cfr. § 3.2.32) contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

¹² Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

¹³ I campi della finestra valorizzati con il carattere "*" corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati

¹⁴ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori Soggetti*.

Pulsante *Dati Procura*:

è presentata la *Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)* con i campi vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della procura sono stati già specificati.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori del quadro.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed è* presentata la *Finestra Elenco Procuratori Soggetti*; il procuratore acquisito è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori del quadro nonché se sono stati specificati i dati obbligatori della procura.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

3.4.7 Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della procura.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D2 - Quadro P (Sez. Dati Procura)

Quadro P **PROCURATORE - (Sez. Dati Procura)**

Dati della Procura

(*) Procura N. (*) del

Soggetti che conferiscono la procura

(*) Codice fiscale (*) Cognome (*) Nome

Conferenti la procura

Codice fiscale	Cognome	Nome

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati della Procura

Procura N.: numero che identifica la procura.

Del: data in cui è stata conferita la procura, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Concessionari che conferiscono la procura

Codice fiscale: codice fiscale del concessionario che conferisce la procura;

Cognome: cognome del concessionario che conferisce la procura;

Nome: nome del concessionario che conferisce la procura.

Elenco dei concessionari che conferiscono la procura. Per ogni concessionario sono riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del concessionario che conferisce la procura;

Cognome: cognome del concessionario che conferisce la procura;

Nome: nome del concessionario che conferisce la procura.

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante *Aggiungi*: Il concessionario specificato è aggiunto alla lista dei conferenti la procura.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un concessionario ossia sono stati specificati: codice fiscale, cognome e nome dello stesso.

Pulsante *Cancella*:

se la cancellazione è confermata è cancellato dalla lista l'elemento selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente procura dalla lista.

Il pulsante è disabilitato.



Pulsante :

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro P*.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro P*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.



Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

**Condizioni
errore**

- di**
- Data della procura non valida (*Errore 1*).
 - Il codice fiscale specificato non è corretto (*Errore 18*).
 - Il cognome ed il nome specificato non sono congruenti con il codice fiscale specificato (*Errore 23*).
 - Il conferente procura specificato è già presente nella lista (*Errore 736*).

3.5 Report Modello Domanda D2

Il report contiene tutte le informazioni presenti nella Domanda di Rinnovo Concessione acquisita.

Intestazione ⁽¹⁾

Bollo

Sistema Informativo Demanio marittimo

Modello Domanda D2

Amministrazione Competente: ⁽²⁾

Quadro Principale	DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE
Codice Fiscale del ⁽³⁾ richiedente: (D.P.R. 02/11/76 n.784 s.m.)	
Concessione Oggetto di Rinnovo Amministrazione che ha rilasciato il ⁽⁴⁾ titolo: Numero ⁽⁵⁾ Anno ⁽⁶⁾ Concessione: Concessione: Tipo Concessione: ⁽⁷⁾	
Durata (Anni - Mesi - Giorni): ⁽⁸⁾	
Estremi Domanda Precedente Amministrazione a cui è stata ⁽⁹⁾ presentata: Numero di protocollo: ⁽¹⁰⁾ Data Registrazione: ⁽¹¹⁾	
QUADRI INTEGRATIVI COMPILATI [] DR DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RINNOVO ⁽¹²⁾ [] E ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE ⁽¹³⁾ [] P PROCURATORE ⁽¹⁴⁾	
Il sottoscritto dichiara che la concessione oggetto di rinnovo non ha subito variazione alcuna rispetto ai dati forniti all'Amministrazione competente. Dichiara, altresì, anche a nome degli eventuali cointestatori della concessione, che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere. Luogo e data FIRMA _____	
Spazio riservato all'ufficio	
Numero di Codice Amministrazione - Codice AOO - Nr. Registrazione protocollo: ⁽¹⁵⁾ Data registrazione: ⁽¹⁶⁾ FIRMA DEL RESPONSABILE _____	
Do. Ri. - Versione ⁽¹⁷⁾ Id: ⁽¹⁸⁾ Codice: ⁽¹⁹⁾ Data Stampa: ⁽²⁰⁾ Pagina x	

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
1	Denominazione dell'Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.
2	Amministrazione competente per la domanda di rinnovo concessione.
3	Codice fiscale del soggetto che richiedente il rinnovo.
4	Amministrazione competente per la concessione che si intende rinnovare con la domanda.
5	Numero della concessione che si intende rinnovare con la domanda.
6	Anno della concessione che si intende rinnovare con la domanda.
7	Tipo della concessione che si intende rinnovare con la domanda.
8	Durata del rinnovo.
9	Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.
10	Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice dell'Amministrazione, dal codice dell'Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di registrazione.
11	Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaa-mm-gg.\
12	È riportata una 'X' se il Quadro DR risulta compilato.
13	È riportata una 'X' se il Quadro E risulta compilato.
14	È riportata una 'X' se il Quadro P risulta compilato.
15	Numero di protocollo attribuito dall'Amministrazione competente alla domanda di rinnovo concessione.
16	Data di protocollo attribuita dall'Amministrazione competente alla domanda di rinnovo concessione.
17	Numero di versione dell'applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che compone il report.
18	Codice identificativo della stampa: è costituito dall'identificativo attribuito alla domanda dal sistema.
19	Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l'utente decide di creare la documentazione definitiva da consegnare all'Amministrazione.
20	Data in cui è stata eseguita la stampa.

Quadro DR DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RINNOVO	
DOCUMENTO (21)	N. COPIE (22)

FIRMA

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
21	Documento allegato al modello domanda.
22	Numero di copie del documento allegato al modello domanda.

Seguono nell'ordine il Quadro E ed il Quadro P per il cui layout si rimanda al § 3.3

3.6 Gestione Modello D3

La funzionalità consente di importare il file contenente i dati della concessione da variare, modificare, cancellare e stampare su supporto cartaceo un Modello Domanda D3, nonchè di generare il file XML ed eventuali file immagine (BMP, TIFF, JPEG) rappresentanti la porzione di pertinenza demaniale o di immobile realizzato su particella demaniale, richiesta in concessione da consegnare al C.O.L. di competenza su supporto magnetico.

Il Sistema consente di acquisire, nell'ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:

- o *Quadro Principale*;
- o *Quadro US*;
- o *Quadro T Sezione 1*;
- o *Quadro T Sezione 2*;
- o *Quadro D*;
- o *Quadro MO*;
- o *Quadro VD*;
- o *Quadro S*;
- o *Quadro UI*;
- o *Quadro E*;
- o *Quadro P*.


Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere fornite le informazioni obbligatorie non specificate per i seguenti quadri: *Quadro Principale*, *Quadro US*, *Quadro T Sezione 1*, *Quadro T Sezione 2* e *Quadro P*.

3.6.1 Finestra Elenco Domande di variazione acquisite

Scopo La finestra consente di importare il file xml, generato dal Sistema S.I.D., contenente i dati della concessione da variare, nonché di modificare, cancellare e stampare la Domanda D3 importata e in ultimo di generare il file XML da consegnare al C.O.L..

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco delle Domande di variazione acquisite con il Sistema *Do.Ri.*. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:

- *Identificativo*: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla domanda.
- *Data Domanda*: data di acquisizione della domanda.
- *Richiedente*: codice fiscale del soggetto che richiede la variazione.
- *Amministrazione*: tipologia dell'amministrazione competente per la concessione oggetto di variazione.
- *Sede*: sede dell'amministrazione competente per la concessione oggetto di variazione.

Input Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.

Output Pulsante *Modifica*: è presentata la *Finestra Quadro Principale* con i campi della finestra valorizzati con i dati generali della

domanda di rinnovo selezionata.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata è cancellata, dalla banca dati, la domanda selezionata dalla lista.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

Pulsante *Stampa*: è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della domanda di rinnovo selezionata dalla lista. Il report prodotto è strutturato come riportato nel § 3.7.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

Pulsante *Genera File*: Consente di creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa) da consegnare all'amministrazione competente nonché di generare il solo file XML di prova. Se la domanda selezionata contiene errori è presentata la *Finestra Report Errori* contenente l'elenco delle anomalie riscontrate, altrimenti è creato il file XML corrispondente alla stessa; il nome della cartella contenente il file della domanda, è comunicato all'utente al termine dell'operazione di generazione del file ed è così strutturato *D3_Identificativo* dove *Identificativo* è il numero di identificazione attribuito alla domanda di rinnovo e visualizzato nella *Finestra Elenco Domande di variazione acquisite*. Se, in fase di installazione, si sceglie di archiviare il programma *Do.Ri.* nella directory standard, la cartella di interesse sarà posizionata nella directory *C:\Programmi\DoRi\Database*.

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

Pulsante *Importa*: è avviata l'operazione di import del file XML, generato dal Sistema S.I.D., contenente i dati della concessione da variare, specificato. Se il file XML presenta errori è presentata la *Finestra Report Errori File XML Modello Domanda D3*, altrimenti la domanda è aggiunta all'elenco delle Domande di variazione acquisite.

Condizioni di errore • Si cerca di importare un file XML già importato (*Errore 737*).

3.6.2 Finestra Quadro Principale

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello Domanda D3.

Preparazione dell'ambiente N.A.

**Descrizione
dell'interfaccia**

È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D3 - Quadro Principale

Quadro Principale **DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

Amministrazione Competente

(*) Amministrazione

(*) Sede

(*) Codice Fiscale del richiedente
(D.L.R. 02/11/76 n.784 s.m.)

Concessione oggetto di variazione

Amministrazione Competente

(*) Amministrazione

(*) Sede

(*) Numero Concessione (*) Anno Concessione

(*) Tipo Concessione

Estremi domanda precedente

Amministrazione Competente

Amministrazione

Sede

Numero Protocollo Amministrazione A.O. N. Registrazione Data

La finestra contiene le seguenti informazioni:

- **Amministrazione:** Amministrazione competente per la Domanda. Il campo è di solo output.
- **Sede:** sede dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo concessorio. Il campo è di solo output.
- **Codice Fiscale del richiedente:** codice fiscale del soggetto che richiede la variazione della concessione.

Sezione Concessione oggetto di variazione

- **Amministrazione:** Amministrazione competente per la concessione oggetto di variazione. Il campo è di solo output.
- **Sede:** sede dell'Amministrazione competente per la concessione oggetto di variazione. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la concessione oggetto di variazione. Il campo è di solo output.
- **Numero Concessione:** numero della concessione oggetto di variazione. Il campo è di solo output.
- **Anno Concessione:** anno della concessione oggetto di variazione, espresso nel formato aaaa. Il campo è di solo output.
- **Tipo Concessione:** tipologia della concessione oggetto di variazione. Il campo è di solo output.

Sezione Estremi domanda precedente

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la domanda precedente.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la domanda precedente. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la domanda precedente.
- *Numero Protocollo - Amministrazione*: codice dell'Amministrazione competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Protocollo - AOO*: codice dell'Area Organizzativa Omogenea riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Registrazione*: numero di registrazione riferito nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
- *Data*: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati. Se non si verificano errori, è presentata la *Finestra Quadro US*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro US*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica dei dati del quadro principale del Modello Domanda D3.

Condizioni errore

- di**
- Il codice fiscale specificato non è corretto (*Errore 18*).
 - La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa (*Errore 1*).
 - *Estremi domanda precedente*: la sezione è opzionale ma se si desidera compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni: *Amministrazione Competente*, *N. Registrazione* e *Data* (*Errori 7, 8, 9*).

3.6.3 Finestra Quadro US¹⁵

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**¹⁶, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.12 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output	Pulsante <i>Aggiungi Zona:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.13) ¹⁷ . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.
	Pulsante <i>Modifica Zona:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati della zona selezionata. Il pulsante si abilita se è stata selezionata una zona dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella Zona:</i>	se la cancellazione è confermata, la zona demaniale selezionata è cancellata, dalla lista. Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una zona dalla lista.
	Pulsante <i>Aggiungi Specchio:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.14) ¹⁸ . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.
	Pulsante <i>Modifica Specchio:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati dello specchio selezionato. Il pulsante si abilita se è stato selezionato uno specchio dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella Specchio:</i>	se la cancellazione è confermata, lo specchio acqueo selezionato è cancellato, dalla lista. Il pulsante risulta abilitato solo se è stato selezionato uno specchio dalla lista.
	Pulsante <i>Aggiungi Opera Esistente:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.15) ¹⁹ . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.
	Pulsante <i>Modifica Opera Esistente:</i>	è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'opera esistente selezionata


¹⁵ I campi della finestra valorizzati con il carattere “*” corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati

¹⁶ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

¹⁷ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

¹⁸ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

¹⁹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pulsante <i>Cancella Opera Esistente:</i>	Il pulsante si abilita se è stata selezionata un'opera esistente dalla lista. se la cancellazione è confermata, l'opera esistente selezionata è cancellata, dalla lista.
Pulsante <i>Aggiungi Pertinenza:</i>	Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata un'opera esistente dalla lista. è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.16) ²⁰ .
Pulsante <i>Modifica Pertinenza:</i>	Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori. è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati della pertinenza demaniale selezionata.
Pulsante <i>Cancella Pertinenza:</i>	Il pulsante si abilita se è stata selezionata una pertinenza demaniale dalla lista. se la cancellazione è confermata, la pertinenza demaniale selezionata è cancellata, dalla lista.
Pulsante <i>Aggiungi Opera da Realizzare:</i>	Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una pertinenza demaniale dalla lista. è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.17) ²¹ .
Pulsante <i>Modifica Opera da Realizzare:</i>	Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori. è presentata la <i>Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'opera da realizzare selezionata.
Pulsante <i>Cancella Opera da Realizzare:</i>	Il pulsante si abilita se è stata selezionata un'opera da realizzare dalla lista. se la cancellazione è confermata, l'opera da realizzare selezionata è cancellata, dalla lista.
Pulsante  :	Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata un'opera da realizzare dalla lista. è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> ; i dati modificati e non confermati non sono salvati.
Pulsante <i>Conferma Dati:</i>	se i dati acquisiti risultano corretti, è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 1</i> . Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati obbligatori e almeno un oggetto.

²⁰ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione



²¹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 1*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.6.4 Finestra Quadro T Sezione 1²²

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**²³, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.20 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output	Pulsante <i>Aggiungi Punto</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.21) ²⁴ .
	Pulsante <i>Modifica Punto</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati del punto selezionato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella Punto</i> :	se la cancellazione è confermata, il punto selezionato è cancellato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla lista.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro US</i> ; i dati modificati e non confermati non sono salvati.
	Pulsante <i>Conferma Dati</i>	se i dati acquisiti risultano corretti, è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 2</i> . Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un punto.
	Pulsante <i>Cancella Dati</i>	se la cancellazione è confermata, tutte le informazioni relative ai punti battuti sono cancellati dalla banca dati. Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 2</i> i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.6.5 Finestra Quadro T Sezione 2²⁵

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**²⁶, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.22 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output	Pulsante <i>Aggiungi Oggetto</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto</i> con i campi vuoti (cfr. § 3.2.23).
---------------	------------------------------------	---

²² I campi della finestra valorizzati con il carattere '*' o con la sequenza di numeri '99999' corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati

²³ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

²⁴ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

²⁵ I campi della finestra valorizzati con il carattere '*' corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati

²⁶ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pulsante *Modifica*
Oggetto:

è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto* con i campi della finestra valorizzati con i dati dell'oggetto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto dalla lista.

Pulsante *Cancella*
Oggetto:

se la cancellazione è confermata, l'oggetto selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto dalla lista.



Pulsante :

È presentata la *Finestra Quadro T Sezione 1*.

Pulsante *Cancella*
Dati

se la cancellazione è confermata sono cancellate, dalla banca dati, tutte le informazioni relative all'elaborato tecnico.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro D*.

3.6.6 Finestra Quadro D

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**²⁷, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.18 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante *Aggiungi*
della sezione
Ulteriore
Documentazione:

è aggiunto alla lista dei documenti allegati il documento specificato.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un documento ed il rispettivo numero di copie.

Pulsante *Cancella*
della sezione
Ulteriore
Documentazione:

se la cancellazione è confermata, il documento selezionato è cancellato dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un documento dalla lista dei documenti allegati.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro T Sezione 2*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma*
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro MO*.

Il pulsante è abilitato se esiste un dato da confermare.

Pulsante *Cancella*
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro MO*; i dati modificati e non confermati non sono salvati..

²⁷ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

3.6.7 Finestra Quadro MO

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare i dati relativi agli interventi di manutenzione e modifica effettuati sugli oggetti.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D3 - Quadro MO

MANUTENZIONE E MODIFICHE

Manutenzione e Modifiche

Oggetto modificato

(*) Oggetto

(*) Tipo di intervento

(*) Descrizione dell'intervento

Aggiungi

Oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e modifica

Tipo Oggetto	Identificativo	Tipo Intervento

Cancella

Conferma Dati

Cancella Dati

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Manutenzione e Modifiche

Oggetto: elenco degli oggetti di tipo Opera da Realizzare, Pertinenza Demaniale o Opera Esistente, precedentemente acquisiti nel *Quadro US* che possono essere sottoposti ad interventi di modifica e/o manutenzione;

Tipo di intervento: tipologia dell'intervento effettuato sull'oggetto;

Descrizione dell'intervento: descrizione dell'intervento effettuato.

Oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e modifica

Elenco degli oggetti sottoposti ad interventi di modifica e/o di manutenzione.

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output Pulsante *Aggiungi*: l'oggetto specificato viene aggiunto all'elenco degli oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e modifica.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata l'oggetto selezionato viene cancellato dall'elenco degli oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e modifica.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto dall'elenco.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro D*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed* è presentata la *Finestra Quadro VD*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni, della finestra, verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro VD*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Condizioni di errore

- Non sono stati specificati, nel Quadro US, oggetti che possono essere sottoposti ad interventi di modifica e/o manutenzione (*Errore 761*)
- È specificato un oggetto già presente nell'elenco degli oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e/o modifica (*Errore 250*).

3.6.8 Finestra Quadro VD

Scopo


La finestra consente di acquisire la data a cui si intende anticipare la scadenza della concessione.

Preparazione dell'ambiente

N.A.



Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:




La finestra contiene le seguenti informazioni:

al: data alla quale si intende anticipare la scadenza della concessione nel formato gg/mm/aaaa.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.	
Parametri	N.A.	
Output	 Pulsante :	è presentata la <i>Finestra Quadro MO</i> ; i dati modificati e non confermati non sono salvati.
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati <i>ed</i> è presentata la <i>Finestra Quadro S</i> . Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.
	Pulsante <i>Cancella Dati</i> :	se la cancellazione è confermata tutte le informazioni, della finestra, verranno cancellate dalla banca dati. Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
	 Pulsante :	è presentata la <i>Finestra Quadro S</i> ; i dati modificati e non confermati non sono salvati.
Condizioni di errore	• La data specificata non è valida (<i>Errore 1</i>).	

3.6.9 Finestra Quadro S

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**²⁸, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.30 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	il periodo di stagionalità specificato è aggiunto alla lista dei Periodi Stagionalità. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un periodo di stagionalità.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata, il periodo selezionato è cancellato dalla lista Periodi Stagionalità. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un periodo di stagionalità dalla lista.
	 Pulsante :	è presentata la <i>Finestra Quadro VD</i> ; i dati modificati e non confermati non sono salvati.
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati <i>ed</i> è presentata la <i>Finestra Quadro UI</i> . Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un periodo di stagionalità.
	Pulsante <i>Cancella Dati</i> :	se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati.

²⁸ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione



Pulsante :

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

è presentata la *Finestra Quadro UI*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.6.10 Finestra Quadro UI

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**²⁹, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.31 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro S*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati *ed* è presentata la *Finestra Quadro E*.

Il pulsante è abilitato se risulta specificata almeno un'informazione.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro E*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.6.11 Finestra Quadro E

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³⁰, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.25 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della sezione **Domicilio**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro UI*; i dati modificati e non confermati non sono salvati..

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori Soggetti*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso da persona fisica.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

²⁹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione



³⁰ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pulsante :

è presentata la *Finestra Elenco Procuratori Soggetti*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.6.12 Finestra Elenco Procuratori Soggetti

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³¹, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.26 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro P</i> (cfr. § 3.2.27) con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro P</i> (cfr. § 3.2.27) con i campi della finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata, il procuratore selezionato è cancellato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro E</i> .
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.

3.6.13 Finestra Report Errori

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³², l'**Input**, i **Parametri**, le **Condizioni di errore** e l'**Output** si rimanda al § 3.2.34.

³¹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

³² Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

3.7 Report Modello Domanda D3

Il report contiene tutte le informazioni presenti nella Domanda di Rilascio Concessione acquisita.

Intestazione ⁽¹⁾

Bollo

Sistema Informativo Demanio marittimo

Modello Domanda D3

Amministrazione Competente: ⁽²⁾

Quadro Principale	DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
Codice Fiscale del ⁽³⁾ richiedente: (D.P.R. 02/11/76 n.784 s.m.)	
Concessione Oggetto di Variazione Amministrazione che ha rilasciato il titolo: ⁽⁴⁾ Numero ⁽⁵⁾ Anno ⁽⁶⁾ Concessione: Concessione: Tipo Concessione: ⁽⁷⁾	
Estremi Domanda Precedente Amministrazione a cui è stata ⁽⁸⁾ presentata: Numero di protocollo: ⁽⁹⁾ Data Registrazione: ⁽¹⁰⁾	
QUADRI INTEGRATIVI COMPILATI [] US/D3 USO E SCOPI ⁽¹¹⁾ [] T DATI TECNICI ⁽¹²⁾ [] D DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA ⁽¹³⁾ DOMANDA [] MO MANUTENZIONE E MODIFICHE ⁽¹⁴⁾ [] VD VARIAZIONE DELLA DURATA ⁽¹⁵⁾ [] S STAGIONALITA' ⁽¹⁶⁾ [] UI ULTERIORI INFORMAZIONI ⁽¹⁷⁾ [] E ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE ⁽¹⁸⁾ [] P PROCURATORE ⁽¹⁾ ⁽¹⁹⁾	

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere.

Luogo e data

FIRMA

Spazio riservato all'ufficio

Numero di protocollo: Codice Amministrazione - Codice AOO - Nr.
Registrazione
(20)

Data ⁽²¹⁾

registrazione:

FIRMA DEL RESPONSABILE

Do. Ri. - Versione ⁽²²⁾ Id: ⁽²³⁾ Codice: ⁽²⁴⁾ Data Stampa: ⁽²⁵⁾ Pagina x

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
1	Denominazione dell'Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.
2	Amministrazione competente per la domanda di variazione al contenuto della concessione.
3	Codice fiscale del soggetto che richiede la variazione.
4	Amministrazione competente per la concessione che si intende variare con la domanda.
5	Numero della concessione che si intende variare con la domanda.
6	Anno della concessione che si intende variare con la domanda.
7	Tipo della concessione che si intende variare con la domanda.
8	Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.
9	Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice dell'Amministrazione, dal codice dell'Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di registrazione.
10	Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaa-mm-gg.\
11	È riportata una 'X' se il Quadro US risulta compilato.
12	È riportata una 'X' se il Quadro T risulta compilato.
13	È riportata una 'X' se il Quadro D risulta compilato.
14	È riportata una 'X' se il Quadro MO risulta compilato.
15	È riportata una 'X' se il Quadro VD risulta compilato.
16	È riportata una 'X' se il Quadro S risulta compilato.
17	È riportata una 'X' se il Quadro UI risulta compilato.
18	È riportata una 'X' se il Quadro E risulta compilato.
19	È riportata una 'X' se il Quadro P risulta compilato.
20	Numero di protocollo attribuito dall'Amministrazione competente alla domanda di variazione al contenuto della concessione.
21	Data di protocollo attribuita dall'Amministrazione competente alla domanda di variazione al contenuto della concessione.
22	Numero di versione dell'applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che compone il report.
23	Codice identificativo della stampa: è costituito dall'identificativo attribuito alla domanda dal sistema.
24	Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l'utente decide di creare la documentazione definitiva da consegnare all'Amministrazione.

ID	DESCRIZIONE
25	Data in cui è stata eseguita la stampa.

Seguono nell'ordine i quadri: Quadro US, Quadro T (Sezione 1 – Prospetto riepilogativo del rilievo planimetrico), Quadro T (Sezione 2 – Prospetto riepilogativo dell'elaborato tecnico, Quadro D Documentazione a corredo della domanda, per il cui layout si rimanda al § 3.3.

Quadro MO	MANUTENZIONE E MODIFICHE
OPERE OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
Oggetto:	(26)
TIPO DI INTERVENTO:	(27)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	(28)
Oggetto:	
TIPO DI INTERVENTO:	
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	
Oggetto:	
TIPO DI INTERVENTO:	
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	
Oggetto:	
TIPO DI INTERVENTO:	
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	

FIRMA

Do. Ri. - Versione	Id:	Codice:	Data Stampa:	Pagina x
--------------------	-----	---------	--------------	----------

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
26	Oggetto sottoposto ad intervento di manutenzione o modifica
27	Tipologia di intervento effettuato sull'oggetto
28	Descrizione dell'intervento di manutenzione effettuato.

Quadro VD	VARIAZIONE DELLA DURATA
<p>Chiede di anticipare la scadenza della concessione</p> <p>al (29)</p>	

FIRMA

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
29	Data alla quale si vuole anticipare la scadenza della concessione da variare.

Seguono i Quadri S, UI, E e P per il cui layout si rimanda al § 3.3.

3.8 Gestione Modello D4

La funzionalità consente di inserire, modificare, cancellare e stampare su supporto cartaceo un Modello Domanda D4, nonché di generare il file XML da consegnare al C.O.L. di competenza su supporto magnetico.

Costituiscono oggetto di acquisizione, nell'ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:

- o *Quadro Principale*;
- o *Quadro SF*;
- o *Quadro SD*;
- o *Quadro DC*;
- o *Quadro EC*;
- o *Quadro ES*;
- o *Quadro PC*;
- o *Quadro PS*;
- o *Quadro DI*.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati il Quadro Principale, il Quadro DC e deve essere specificato almeno un soggetto subentrante.

3.8.1 Finestra Elenco Domande di subingresso acquisite

Scopo	La finestra consente di inserire, modificare, cancellare, stampare e generare il file XML per una Domanda di Subingresso.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

- *Tipo Concessione*: tipologia della concessione oggetto di subingresso.
- *Amministrazione*: tipologia dell'amministrazione competente per la concessione oggetto di subingresso.
- *Sede*: sede dell'amministrazione competente per la concessione oggetto di subingresso.

Input	Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Inserisci</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	<p>è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati generali della domanda selezionata.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Cancella</i> :	<p>se la cancellazione è confermata è cancellata, dalla banca dati, la domanda selezionata dalla lista.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Stampa</i> :	<p>è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della domanda selezionata dalla lista. Il report prodotto è strutturato come riportato nel § 3.9.</p> <p>Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.</p>
	Pulsante <i>Genera File</i> :	<p>Consente di creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa) da consegnare all'amministrazione competente nonché di generare il solo file XML di prova. Se la domanda selezionata contiene errori è presentata la <i>Finestra Report Errori</i> contenente l'elenco delle anomalie riscontrate, altrimenti è creato il file XML corrispondente alla stessa; il nome della cartella contenente il file della domanda, è comunicato all'utente al termine dell'operazione di generazione del file ed è così strutturato <i>D4_Identificativo</i> dove <i>Identificativo</i> è il numero di identificazione attribuito alla domanda e visualizzato nella <i>Finestra Elenco Domande di Subingresso acquisite</i>. Se, in fase di installazione, si sceglie di archiviare il programma <i>Do.Ri.</i> nella directory standard, la cartella di interesse sarà posizionata nella directory <i>C:\Programmi\DoRi\Database</i>.</p>

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una domanda dalla lista.

Condizioni di errore di N.A.

3.8.2 Finestra Quadro Principale

Scopo La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello Domanda D4.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:

Modello Domanda D4 - Quadro Principale

Quadro Principale DOMANDA DI SUBINGRESSO

Amministrazione Competente

(*) Amministrazione [dropdown]
(*) Sede [dropdown]

Concessione oggetto di subingresso

Amministrazione Competente [dropdown]
(*) Amministrazione [dropdown]
(*) Sede [dropdown]
(*) Numero Concessione [input] (*) Anno Concessione [input]
(*) Tipo Concessione [dropdown]

Estremi domanda precedente

Amministrazione Competente [dropdown]
Amministrazione [dropdown]
Sede [dropdown]

Numero Protocollo [input] Amministrazione [input] A.O. [input] N. Registrazione [input] Data [input]

[Left Arrow] [Conferma Dati] [Double Arrow] [Right Arrow]

La finestra contiene le seguenti informazioni:

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la Domanda.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione al subingresso. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* e se la stessa non è Magistrato alle Acque.

Sezione concessione oggetto di subingresso

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la concessione oggetto

di subingresso.

- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la concessione oggetto di subingresso. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la concessione oggetto di subingresso e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Numero Concessione*: numero della concessione oggetto di subingresso.
- *Anno Concessione*: anno della concessione oggetto di subingresso, espresso nel formato aaaa.
- *Tipo Concessione*: tipologia della concessione oggetto di subingresso.

Sezione Estremi domanda precedente

- *Amministrazione*: Amministrazione competente per la domanda precedente.
- *Sede*: sede dell'Amministrazione competente per la domanda precedente. Il campo è abilitato se è stata specificata l'*Amministrazione* competente per la domanda precedente e se la stessa non è Magistrato alle Acque.
- *Numero Protocollo - Amministrazione*: codice dell'Amministrazione competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Protocollo - AOO*: codice dell'Area Organizzativa Omogenea riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U [A...Z] U [0..9] U '-' }.
- *Numero Registrazione*: numero di registrazione riferito nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
- *Data*: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri N.A.

Output

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Subentranti - Persone Fisiche*.

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i campi obbligatori.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Subentranti - Persone Fisiche*; i dati modificati e non confermati non sono

salvati.

Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica dei dati del quadro principale.


- Condizioni di errore**
- La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa (*Errore 1*).
 - Formato anno concessione non valido (*Errore 116*).
 - *Estremi domanda precedente*: la sezione è opzionale ma se si desidera compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni: *Amministrazione Competente*, *N. Registrazione* e *Data* (*Errori 7, 8, 9*).

3.8.3 Finestra Subentranti – Persone Fisiche

Scopo La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un subentrante, soggetto fisico.



Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:




La finestra contiene l'elenco dei soggetti fisici che subentrano. Per ogni soggetto fisico sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale del soggetto fisico.
- *Cognome*: cognome del soggetto fisico.
- *Nome*: nome del soggetto fisico.

Input	Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.	
Parametri	N.A.	
Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro SF</i> (Cfr. § 3.2.5 <i>Finestra Quadro RF</i>) con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro SF</i> (Cfr. § 3.2.5 <i>Finestra Quadro RF</i>) con i campi della finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato è cancellato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro Principale</i> con i campi valorizzati con i dati generali della domanda oggetto di acquisizione.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Subentranti - Soggetti Diversi da Persona Fisica</i> .
Condizioni di errore	Si cerca di cancellare un subentrante riferito da qualche cedente o da qualche procuratore come conferente procura (<i>Errore 766</i>).	

3.8.4 Finestra Subentranti - Soggetti Diversi da Persona Fisica

Scopo	La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un subentrante, soggetto diverso da persona fisica.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:



La finestra contiene l'elenco dei soggetti diversi da persona fisica che subentrano nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica.
- *Denominazione*: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da persona fisica.

Input Selezione l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.


Output Pulsante *Aggiungi*: è presentata la *Finestra Quadro SD* (Cfr. § 3.2.7 *Finestra Quadro RD*) con i campi vuoti.

Pulsante *Modifica*: è presentata la *Finestra Quadro SD* (Cfr. § 3.2.7 *Finestra Quadro RD*) con i campi della finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.

Pulsante *Cancella*: se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.

Pulsante : è presentata la *Finestra Subentranti - Persone Fisiche*.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Concessionari Fisici Cedenti*.

Condizioni di errore

- Non è stato specificato nessun soggetto subentrante nè fisico nè diverso da persona fisica (*Errore 918*).
- Si cerca di cancellare un subentrante riferito da qualche cedente o da qualche procuratore come conferente procura (*Errore 766*).

3.8.5 Finestra Concessionari Fisici Cedenti

Scopo


La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dei concessionari fisici che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione.

Preparazione dell'ambiente

N.A.

Descrizione dell'interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:





La finestra contiene l'elenco dei concessionari soggetti fisici che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione. Per ogni soggetto fisico sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale del soggetto fisico.
- *Cognome*: cognome del soggetto fisico.
- *Nome*: nome del soggetto fisico.

Input

Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri	N.A.
Output	<p>Pulsante <i>Aggiungi</i>: è presentata la <i>Finestra Quadro DC - Dati del Concessionario Fisico Cedente</i> con i campi vuoti.</p> <p>Pulsante <i>Modifica</i>: è presentata la <i>Finestra Quadro DC - Dati del Concessionario Fisico Cedente</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.</p> <p>Pulsante <i>Cancella</i>: se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato è cancellato.</p> <p>Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.</p> <p>Pulsante : è presentata la <i>Finestra Subentranti - Soggetti Diversi da Persona Fisica</i>.</p> <p>Pulsante : è presentata la <i>Finestra Concessionari Non Fisici Cedenti</i>.</p>
Condizioni di errore	Si cerca di cancellare un concessionario cedente riferito come conferente procura da qualche procuratore (<i>Errore 766</i>).

3.8.6 Finestra Quadro DC – Dati del Concessionario Fisico Cedente

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto fisico che intende essere sostituito nel godimento della concessione.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati del concessionario fisico cedente

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale risulta già presente in banca dati vengono valorizzati i campi *Cognome* e *Nome*.

Cognome: cognome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (È, Ì, Ö, Ù, Ä, À, Á, Â, Ê, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ü, Ç)}.

Nome: nome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A.....Z] + (È, Ì, Ö, Ù, Ä, À, Á, Â, Ê, É, Ê, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ü, Ç)}.

Motivazione del subingresso: motivazione della richiesta di subingresso.

Subentranti Fisici

Elenco dei soggetti fisici che subentrano al concessionario nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;

Cognome: cognome del soggetto;



Nome: nome del soggetto.

Subentranti Diversi da Persona Fisica

Elenco dei soggetti diversi da persona fisica che subentrano al concessionario nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;

Denominazione: denominazione/ragione sociale del soggetto.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.		
Parametri	N.A.		
Output	Pulsante della sezione Subentranti Fisici:	Aggiungi sezione	Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei subentranti fisici. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un soggetto.
	Pulsante della sezione Subentranti Fisici:	Cancella sezione	se la cancellazione è confermata, l'elemento selezionato è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante della sezione Subentranti Diversi da Persona Fisica:	Aggiungi sezione	Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei subentranti diversi da persona fisica. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un soggetto.
	Pulsante della sezione Subentranti Diversi da Persona Fisica:	Cancella sezione	se la cancellazione è confermata, l'elemento selezionato è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante  :		Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla:</i>		I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Concessionari Fisici Cedenti</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati:</i>		se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Concessionari Fisici Cedenti</i> ; il concessionario cedente acquisito è aggiunto alla lista. Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se è stato specificato almeno un soggetto subentrante.
	Pulsante  :		Il pulsante è disabilitato.
Condizioni di errore	<ul style="list-style-type: none">• Codice fiscale non corretto (<i>Errore 18</i>).• Soggetto Minorenne (<i>Errore 20</i>).• Non sono stati acquisiti soggetti fisici subentranti (<i>Errore 919</i>).• Non sono stati acquisiti soggetti subentranti diversi da persona fisica (<i>Errore 920</i>).• Codice fiscale del concessionario cedente incongruente con i dati anagrafici specificati (<i>Errore 23</i>).		


- Subentrante già specificato (*Errore 921*).
- Concessionario cedente già specificato (*Errore 24*).

3.8.7 Finestra Concessionari Cedenti Diversi da Persona Fisica

Scopo La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dei concessionari diversi da persona fisica che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione.

Preparazione dell'ambiente N.A.

Descrizione dell'interfaccia È presentata la seguente finestra di dialogo:





La finestra contiene l'elenco dei soggetti diversi da persona fisica che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

- *Codice Fiscale*: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica.
- *Denominazione*: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da persona fisica.

Input Selezionare l'operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri N.A.

Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro DC - Dati del Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica</i> con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro DC - Dati del Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata il soggetto selezionato è cancellato. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Concessionari Fisici Cedenti</i> .
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Elezione Domicilio Concessionario</i>
Condizioni di errore	Si cerca di cancellare un concessionario cedente riferito come conferente procura da qualche procuratore (<i>Errore 766</i>).	

3.8.8 Finestra Quadro DC – Dati del Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica

Scopo	La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto diverso da persona fisica che intende essere sostituito nel godimento della concessione.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:

Dati del concessionario cedente diverso da persona fisica

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica. Se il codice fiscale risulta già presente in banca dati sono visualizzati la denominazione ed i dati del rappresentante legale.

Denominazione: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da persona fisica.

Motivazione del subingresso: motivazione della richiesta di subingresso.

Dati del Rappresentante Legale

Dati del rappresentante legale; sono riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;

Cognome: cognome del soggetto;

Nome: nome del soggetto.

Subentranti Fisici

Elenco dei soggetti fisici che subentrano al concessionario nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;

Cognome: cognome del soggetto;

Nome: nome del soggetto.



Subentranti Diversi da Persona Fisica

Elenco dei soggetti diversi da persona fisica che subentrano al concessionario nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti

informazioni:

Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;

Denominazione: denominazione/ragione sociale del soggetto.

Input	Utilizzo della tastiera e del mouse.		
Parametri	N.A.		
Output	Pulsante della sezione Subentranti Fisici:	Aggiungi	Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei subentranti fisici. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un soggetto.
	Pulsante della sezione Subentranti Fisici:	Cancella	se la cancellazione è confermata, l'elemento selezionato è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante della sezione Subentranti Diversi da Persona Fisica:	Aggiungi	Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei subentranti diversi da persona fisica. Il pulsante è abilitato se è stato specificato un soggetto.
	Pulsante della sezione Subentranti Diversi da Persona Fisica:	Cancella	se la cancellazione è confermata l'elemento selezionato, è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto dalla lista.
	Pulsante  :		Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla:</i>		I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Concessionari Non Fisici Cedenti</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati:</i>		se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Concessionari Non Fisici Cedenti</i> ; il concessionario cedente acquisito è aggiunto alla lista. Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se è stato specificato almeno un soggetto subentrante.
	Pulsante  :		Il pulsante è disabilitato.
Condizioni di errore	<ul style="list-style-type: none">• Codice fiscale non corretto (<i>Errore 18</i>).• Soggetto Minorenne (<i>Errore 20</i>).		

- Non sono stati acquisiti soggetti fisici subentranti (*Errore 919*).
- Non sono stati acquisiti soggetti subentranti diversi da persona fisica (*Errore 920*).
- Codice fiscale del concessionario cedente incongruente con i dati anagrafici specificati (*Errore 23*).
- Subentrante già specificato (*Errore 921*).
- Concessionario cedente già specificato (*Errore 24*).

3.8.9 Finestra Quadro EC

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³³, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.25 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della sezione **Domicilio**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* (Cfr. § 3.2.32) contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Concessionari Non Fisici Cedenti*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Quadro ES*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso da persona fisica.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro ES*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.8.10 Finestra Quadro ES

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³⁴, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.25 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della

è visualizzata la *Finestra Comuni* (Cfr. § 3.2.32) contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è

³³ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

³⁴ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

sezione **Domicilio**:



Pulsante :

Pulsante *Conferma Dati*:

contenente l'elenco dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

è presentata la *Finestra Quadro EC*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari*.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso da persona fisica.

Pulsante *Cancella Dati*:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.

Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

3.8.11 Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³⁵, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.26 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante *Aggiungi*:

è presentata la *Finestra Quadro PC* con i campi vuoti.

Pulsante *Modifica*:

è presentata la *Finestra Quadro PC* con i campi della finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.

Pulsante *Cancella*:

se la cancellazione è confermata, il procuratore selezionato è cancellato.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.



Pulsante :

è presentata la *Finestra Quadro ES*.



Pulsante :


è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti*.

³⁵ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

3.8.12 Finestra Quadro PC³⁶

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³⁷, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.27 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della sezione **Dati Anagrafici**:

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante  della sezione **Residenza Anagrafica**:

è visualizzata la *Finestra Comuni* (Cfr. § 3.2.32) contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla*:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari*.

Pulsante *Dati Procura*:

è presentata la *Finestra Quadro PC (Sez. Dati Procura)* con i campi vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della procura sono stati già specificati.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori del quadro.

Pulsante *Conferma Dati*:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari*; il procuratore acquisito è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori del quadro nonché se sono stati specificati i dati obbligatori della procura.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.



3.8.13 Finestra Quadro PC (Sez. Dati Procura)

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³⁸, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.28 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

³⁶ I campi della finestra valorizzati con il carattere '*' corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati



³⁷ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

³⁸ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	Il soggetto, concessionario cedente, selezionato è aggiunto alla lista dei conferenti la procura.
		Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente la procura dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata è cancellato dalla lista l'elemento selezionato.
		Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente procura dalla lista.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro PC</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro PC</i> .
		Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.

3.8.14 Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**³⁹, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.26 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.


Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro PS</i> con i campi vuoti.
	Pulsante <i>Modifica</i> :	è presentata la <i>Finestra Quadro PS</i> con i campi della finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.
		Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata, il procuratore selezionato è cancellato.
		Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore dalla lista.
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari</i> .
	Pulsante  :	è presentata la <i>Finestra Quadro DI</i> .

³⁹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

3.8.15 Finestra Quadro PS⁴⁰

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**⁴¹, l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.27 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante  della
sezione **Dati**
Anagrafici:

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante  della
sezione **Residenza**
Anagrafica:

è visualizzata la *Finestra Comuni* (Cfr. § 3.2.32) contenente l'elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante *Annulla:*

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti*.

Pulsante *Dati*
Procura:

è presentata la *Finestra Quadro PS (Sez. Dati Procura)* con i campi vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della procura sono stati già specificati.

Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi obbligatori del quadro.

Pulsante *Conferma*
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti*; il procuratore acquisito è aggiunto alla lista.

Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori del quadro nonché se sono stati specificati i dati obbligatori della procura.

Pulsante :

Il pulsante è disabilitato.



3.8.16 Finestra Quadro PS (Sez. Dati Procura)

Per quanto concerne lo **Scopo**, la **Preparazione dell'ambiente**, la **Descrizione dell'interfaccia**⁴², l'**Input**, i **Parametri** e le **Condizioni di errore** si faccia riferimento al § 3.2.28 del presente documento; l'**Output**, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

⁴⁰ I campi della finestra valorizzati con il carattere '*' corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati

⁴¹ Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

⁴² Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Output	Pulsante <i>Aggiungi</i> :	Il soggetto, concessionario cedente, selezionato è aggiunto alla lista dei conferenti la procura. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente la procura dalla lista.
	Pulsante <i>Cancella</i> :	se la cancellazione è confermata l'elemento selezionato, è cancellato dalla lista. Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un conferente procura dalla lista.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.
	Pulsante <i>Annulla</i> :	I dati non confermati non sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro PS</i> .
	Pulsante <i>Conferma Dati</i> :	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentata la <i>Finestra Quadro PS</i> . Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati obbligatori.
	Pulsante  :	Il pulsante è disabilitato.

3.8.17 Finestra Quadro DI

Scopo	La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati della documentazione integrativa.
Preparazione dell'ambiente	N.A.
Descrizione dell'interfaccia	È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Ulteriore Documentazione:

Documentazione allegata alla domanda:

Documento: nome del documento allegato alla domanda.

N. Copie: numero di copie in cui il documento è allegato alla domanda. Nel campo sarà possibile digitare al più due cifre.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante *Aggiungi*
della sezione

è aggiunto alla lista dei documenti allegati il documento specificato.

Ulteriore Documentazione:

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un documento ed il rispettivo numero di copie.

Pulsante *Cancella*
della sezione


se la cancellazione è confermata, il documento selezionato è cancellato dalla lista.

Ulteriore Documentazione:

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un documento dalla lista dei documenti allegati.

Pulsante :

è presentata la *Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti*; i dati modificati e non confermati non sono salvati.

Pulsante <i>Dati:</i>	<i>Conferma</i>	se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è presentato il <i>Menu Principale</i> . Il pulsante è abilitato se esiste un dato da confermare.
Pulsante <i>Dati:</i>	<i>Cancella</i>	se la cancellazione è confermata tutte le informazioni del quadro verranno cancellate dalla banca dati. Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
Pulsante		Il pulsante è disabilitato.

Condizioni errore di • È specificato uno documento già presente nella lista dei documenti allegati (*Errore 285*).

3.9 Report Modello Domanda D4

Il report contiene tutte le informazioni acquisite per la Domanda di Subingresso; di seguito si riporta il layout del *Quadro Principale*, del *Quadro DC* e del *Quadro DI*, per i layout dei rimanenti quadri (*Quadro SF*, *Quadro SD*, *Quadro EC*, *Quadro ES*, *Quadro PC*, *Quadro PS*), a meno dell'intestazione, si faccia riferimento ai layout presentati al § 3.3 rispettivamente per: *Quadro RF*, *Quadro RD*, *Quadro E*, *Quadro P*.

Sistema Informativo Demanio marittimo

Modello Domanda D4

Amministrazione Competente: ⁽²⁾

Quadro Principale	DOMANDA DI SUBINGRESSO
Concessione Oggetto di Subingresso Amministrazione che ha rilasciato il titolo: ⁽³⁾ Numero Concessione: ⁽⁴⁾ Anno Concessione: ⁽⁵⁾ Tipo Concessione: ⁽⁶⁾	
Estremi Domanda Precedente Amministrazione a cui è stata presentata: ⁽⁷⁾ Numero di protocollo: ⁽⁸⁾ Data: ⁽⁹⁾	
QUADRI BASE COMPILATI <input type="checkbox"/> SF SUBENTRANTE - persona fisica ⁽¹⁰⁾ <input type="checkbox"/> SD SUBENTRANTE - soggetto diverso da persona fisica ⁽¹¹⁾ <input type="checkbox"/> DC DATI DEL CONCESSIONARIO ⁽¹²⁾ QUADRI FACOLTATIVI COMPILATI <input type="checkbox"/> EC ELEZIONE DOMICILIO CONCESSIONARIO ⁽¹³⁾ <input type="checkbox"/> ES ELEZIONE DOMICILIO SUBENTRANTE ⁽¹⁴⁾ <input type="checkbox"/> PC PROCURATORE CONCESSIONARIO ⁽¹⁵⁾ <input type="checkbox"/> PS PROCURATORE SUBENTRANTE ⁽¹⁶⁾ <input type="checkbox"/> DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ⁽¹⁷⁾	
Il sottoscritto chiede di poter essere sostituito nel godimento della concessione dal/i subentrante/i identificato/i nel relativo quadro ed eventuali intercalari. Dichiaro, altresì, che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Luogo e data</div> <div>FIRMA</div> </div>	
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di voler subentrare nella concessione demaniale marittima oggetto della presente domanda e di voler succedere nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano come se la concessione gli fosse stata rilasciata fin dall'origine. Dichiaro, altresì, che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Luogo e data</div> <div>FIRMA</div> </div>	
Spazio riservato all'ufficio Numero di protocollo: Codice Amministrazione - Codice AOO - Nr. Registrazione ⁽¹⁸⁾ Data registrazione: ⁽¹⁹⁾ FIRMA DEL RESPONSABILE	

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
1	Denominazione dell'Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.
2	Amministrazione competente per la domanda di subingresso.
3	Amministrazione che ha rilasciato la concessione oggetto di domanda di subingresso
4	Numero della concessione oggetto della domanda di subingresso.
5	Anno della concessione oggetto della domanda di subingresso.
6	Tipo della concessione oggetto della domanda di subingresso.
7	Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.
8	Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice dell'Amministrazione, dal codice dell'Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di registrazione.
9	Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaa-mm-gg.\
10	È riportata una 'X' se il Quadro SF risulta compilato.
11	È riportata una 'X' se il Quadro SD risulta compilato.
12	È riportata una 'X' se il Quadro DC risulta compilato.
13	È riportata una 'X' se il Quadro EC risulta compilato.
14	È riportata una 'X' se il Quadro ES risulta compilato.
15	È riportata una 'X' se il Quadro PC risulta compilato.
16	È riportata una 'X' se il Quadro PS risulta compilato.
17	È riportata una 'X' se il Quadro DI risulta compilato.
18	Numero di protocollo attribuito dall'Amministrazione competente alla domanda di subingresso.
19	Data di protocollo attribuita dall'Amministrazione competente alla domanda di subingresso
20	Numero di versione dell'applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che compone il report.
21	Codice identificativo della stampa: è costituito dall'identificativo attribuito alla domanda dal sistema.
22	Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l'utente decide di creare la documentazione definitiva da consegnare all'Amministrazione.
23	Data in cui è stata eseguita la stampa.

Quadro DC⁴³	DATI DEL CONCESSIONARIO
Persona Fisica <i>Il sottoscritto</i> Cognome: ⁽²⁴⁾ Nome: ⁽²⁵⁾ Codice Fiscale: ⁽²⁶⁾	
Soggetto Diverso da Persona Fisica <i>Il sottoscritto</i> Codice Fiscale: ⁽²⁷⁾ Cognome: ⁽²⁸⁾ Nome: ⁽²⁹⁾ <i>in qualità di rappresentante legale della</i> Ragione Sociale/Denominazione: ⁽³⁰⁾ Codice Fiscale: ⁽³¹⁾	
Motivazione Subingresso ⁽³²⁾	
Collegamento Concessionario cedente e subentrante/i Dichiara di voler essere sostituito nel godimento della concessione dal/i soggetto/i seguenti: ⁽³³⁾	

FIRMA

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

⁴³ Il quadro è ripetuto per ogni concessionario cedente

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
24	Cognome del concessionario fisico cedente.
25	Nome del concessionario fisico cedente.
26	Codice fiscale del concessionario fisico cedente.
27	Codice fiscale del rappresentante legale del concessionario non fisico cedente.
28	Cognome del rappresentante legale del concessionario non fisico cedente.
29	Nome del rappresentante legale del concessionario non fisico cedente.
30	Denominazione del concessionario non fisico cedente.
31	Codice fiscale del concessionario non fisico cedente.
32	Motivazione del subingresso.
33	Elenco dei soggetti che subentrano al concessionario nel godimento della concessione; per i soggetti fisici subentranti è riportato il codice fiscale, il cognome ed il nome, per i soggetti subentranti diversi da persona fisica è riportato il codice fiscale e la denominazione.

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

- la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;
- la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID	DESCRIZIONE
34	Documento allegato al modello domanda.
35	Numero di copie del documento allegato al modello domanda.

4. Installazione

Innanzitutto, occorre verificare se si dispone dei requisiti di sistema e del sistema operativo compatibile necessari per l'esecuzione del Sistema *Do.Ri.*. Il computer utilizzato per l'installazione del Sistema *Do.Ri.* deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Microprocessore Pentium II 200 MHz o superiore;
- RAM 32 MByte, consigliati 64;
- Hard Disk 100 Mb a disposizione;
- Sistema Operativo Windows 95 o superiori;
- Scheda Video Super VGA (SVGA) con almeno 2Mb di memoria video;
- Monitor 15" o superiore con risoluzione 1024 x 768;
- Internet Explorer 5.5;
- Adobe Reader;
- Stampante a getto d'inchiostro o laser;
- Mouse;
- Unità Floppy;
- Masterizzatore (opzionale);
- Tastiera italiana.

L'installazione del Sistema *Do.Ri* è facile e richiede solo pochi minuti.

Prima di procedere all'installazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione; riavviare la macchina ed entrare come utente amministratore.

Selezionare la cartella contenente il pacchetto di installazione dell'applicativo *Do.Ri.* e lanciare il file **InstallaDoRi.exe**:

- Se l'applicativo non risulta già installato eseguire l'installazione attenendosi alle istruzioni visualizzate; al termine della procedura di installazione attendere la visualizzazione del messaggio che comunica il corretto aggiornamento del sistema e procedere con lo spegnimento e la riaccensione del computer.

- Se l'applicativo risulta già installato eseguire l'upgrade del sistema; al termine della procedura di aggiornamento spegnere e riaccendere il computer; con l'upgrade del sistema tutti i dati già acquisiti con la precedente versione verranno recuperati.